Het handboek van Remote Desktop Connection

Brad Hards
Urs Wolfer
Fabio Bas
Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

Het handboek van Remote Desktop Connection

Inhoudsopgave

1 Inleiding **5**

2 Ondersteunde protocollen **6**

2.1 VNC 6
2.2 RDP 6
2.3 SPICE 7

3 Remote Desktop Connection gebruiken **8**

3.1 Remote Desktop Connection verbinden met compatibele servers 8
3.2 Wat gebeurt er wanneer u verbinding maakt 9
3.3 Besturen van de verbinding met het bureaublad op afstand 11
3.4 Bladwijzers en verbindingsgeschiedenis 12
3.5 De Remote Desktop Connection-instellingen beheren 12
3.6 VNC-instellingen 13
3.7 RDP-instellingen 14
3.8 SPICE-instellingen 17
3.9 SSH-tunnels 18
3.10 Verbindingen starten vanaf de opdrachtregel 18

4 Vragen en antwoorden **20**

5 Dankbetuiging en licentie **21**

Samenvatting

Remote Desktop Connection is een clienttoepassing waarmee u de desktopsessie op een andere machine, waarop een compatibele server draait, kunt bekijken of zelfs besturen. VNC, RDP en SPICE worden ondersteund wanneer de bijbehorende plug-ins zijn geïnstalleerd en ingeschakeld.

Hoofdstuk 1

Inleiding

Met Remote Desktop Connection kunt u het bureaublad van een andere computer bekijken en besturen. U kunt het gebruiken om op een externe computer te werken of een andere gebruiker te helpen. De computer waarmee u verbinding maakt, moet een compatibele server voor bureaublad op afstand draaien; Remote Desktop Connection is de client en maakt het delen van het bureaublad op die computer niet mogelijk.

Remote Desktop Connection ondersteunt VNC (Virtual Network Computing), RDP (Remote Desktop Protocol) en SPICE. Welke protocollen in uw installatie beschikbaar zijn, hangt af van de geïnstalleerde en ingeschakelde plug-ins. U kunt bijvoorbeeld via VNC verbinding maken met een bureaublad dat door Desktop Sharing wordt gedeeld, via RDP met een Remote Desktop-server of met een virtuele machine die een SPICE-server gebruikt.

Start Remote Desktop Connection vanuit uw opstartprogramma of voer **`krdc`** uit in een terminal. Zie Section 3.10 voor voorbeelden van het gebruik van de opdrachtregel.

Hoofdstuk 2

Ondersteunde protocollen

Remote Desktop Connection ondersteunt VNC, RDP en SPICE via protocol-plug-ins. Selecteer het protocol dat overeenkomt met de server op de externe computer. De client en server kunnen op verschillende besturingssystemen draaien.

2.1 VNC

VNC maakt gebruik van het Remote Frame Buffer (RFB)-protocol. De server verstuurt updates van de bureaubladafbeelding naar de client, en de client stuurt invoer van toetsenbord en aanwijzer terug naar de server. Het wordt veel gebruikt om een bestaande bureaubladsessie te delen.

Desktop Sharing is de toepassing van KDE voor het delen van het bureaublad en biedt een VNC-server voor het delen van een Plasma-bureaublad. Start en configureer Desktop Sharing op de computer waarvan u het bureaublad wilt delen en maak vervolgens verbinding met die computer vanuit Remote Desktop Connection via VNC. Ook andere compatibele VNC-servers kunnen worden gebruikt.

De verbindingssnelheid en de mate van verandering op het scherm op afstand zijn van invloed op de reactiesnelheid. Als updates traag verlopen, probeer dan een lagere VNC-kwaliteitsinstelling in Section 3.6.

2.2 RDP

RDP (Remote Desktop Protocol) biedt toegang op afstand tot een bureaublad, met functies zoals audioweergave en het uitwisselen van gegevens via het klembord. De beschikbare functies zijn afhankelijk van de server en de configuratie ervan.

In KDE Plasma biedt KRDP een RDP-server voor het delen van een Wayland-bureaubladsessie. Configureer de toegang tot het bureaublad op afstand in de Systeeminstellingen van Plasma en maak vervolgens verbinding vanuit Remote Desktop Connection via RDP.

RDP wordt ook standaard gebruikt door Microsoft® Windows® Extern bureaublad. U kunt verbinding maken met een Windows-pc nadat u Extern bureaublad daarop hebt ingeschakeld. Voor het accepteren van inkomende verbindingen is een ondersteunde editie vereist; Windows Home bevat de server voor Extern bureaublad niet.

Zie Section 3.7 voor opties met betrekking tot weergave, geluid, delen, gateway en andere verbindingen.

2.3 SPICE

SPICE wordt veel gebruikt voor toegang tot de grafische console van een virtuele machine. QEMU kan een SPICE-server voor een guest aanbieden, en hulpmiddelen zoals virt-manager kunnen die server configureren via libvirt.

Schakel een SPICE-weergave in voor de virtuele machine en achterhaal het luisteradres en de poort via de virtualisatieconfiguratie. Maak in Remote Desktop Connection verbinding met de host waarop QEMU draait en de aan die virtuele machine toegewezen poort. Hiermee maakt u verbinding met de console van de guest via de virtualisatiehost, in plaats van met een remote-desktopserver die binnen de guest draait.

De guest-agent, spice-vdagent, maakt integratiefuncties mogelijk zoals het delen van het klembord en dynamische wijzigingen van de resolutie. Raadpleeg Section 3.8 voor Remote Desktop Connection-opties en de SPICE-gebruikershandleiding voor informatie over QEMU, virt-manager en de configuratie van de guest.

Hoofdstuk 3

Remote Desktop Connection gebruiken



3.1 Remote Desktop Connection verbinden met compatibele servers

Schakel vóór het tot stand brengen van de verbinding de juiste extern bureaublad-server op de externe computer in en zorg dat u over het adres en de inloggegevens beschikt. De server moet vanaf uw computer bereikbaar zijn en de firewall moet de vereiste verbinding toestaan.

1. Kies **Bestand** → **Nieuwe verbinding** om de verbindingspagina te openen.
2. Selecteer **vnc**, **rdp** of **spice** in de protocolkeuzelijst naast **Verbinden met:**.

3. Voer het serveradres in in de vorm **`[gebruikersnaam@]host[:poort]`** en druk vervolgens op **Enter** of klik op de pijlknop naast het adres. Het protocol is al geselecteerd; voeg dit dus niet toe aan het begin van het veld.

4. Controleer de hostinstellingen indien daarom wordt gevraagd en voer de door de server vereiste inloggegevens in. Elke verbinding wordt in een tabblad geopend.

VNC

Voer **`megan`** in voor de standaardpoort 5900. Voor display 1 op poort 5901 voert u **`megan:1`** of **`megan:5901`** in. Poortnummers lager dan 100 worden geïnterpreteerd als VNC-displaynummers en bij 5900 opgeteld.



RDP

Voer **`megan`** in voor de standaardpoort 3389, of **`megan:3390`** voor een andere poort. U kunt een gebruikersnaam opgeven, bijvoorbeeld **`alice@megan`**.

SPICE

Voer de host en poort van de SPICE-server van de virtuele machine in, bijvoorbeeld **`vmhost:5902`**. De standaardpoort is 5900.

De verbindingspagina toont ook bladwijzers, de verbindingsgeschiedenis en VNC-diensten die via Zeroconf op het lokale netwerk worden aangeboden. Door in het adresveld te typen, filtert u deze lijst. U kunt een verbinding uit de lijst selecteren en de optie **Verbinden** in het contextmenu gebruiken. Het paneel **Extern bureaublad** biedt een andere manier om opgeslagen en gevonden verbindingen te vinden.

3.2 Wat gebeurt er wanneer u verbinding maakt

Voordat er verbinding wordt gemaakt met een nieuwe host, vraagt Remote Desktop Connection om de instellingen die het vaakst moeten worden aangepast: de schermgrootte, het geluid en het verbindingstype. Klik op **Alle instellingen...** om alle instellingen voor de host te bekijken en de verbinding een **Naam** te geven; deze naam wordt vervolgens in de verbindingslijst getoond in plaats van het adres. De instellingen zijn op dezelfde wijze gegroepeerd als de standaardinstellingen van het protocol onder **Plug-ins** in de voorkeuren: **Scherm**, **Lokale bronnen**, en voor RDP ook **Verbinding** (sessie, gateway, proxy en SSH-tunnel) en **Beveiliging**. Klik op **Verbinden** om verbinding te maken met de gekozen instellingen. Schakel de optie **Dit dialoogvenster opnieuw tonen voor deze host** uit als u deze instellingen wilt hergebruiken zonder dat er bij elke verbinding opnieuw om wordt gevraagd. Instellingen zijn gekoppeld aan het verbindingsadres; bij verbinding via een andere hostnaam of een ander IP-adres kan een andere configuratie worden gebruikt.



Wanneer de server om authenticatie vraagt, voert u uw wachtwoord en, indien gevraagd, uw gebruikersnaam in. Met de optie **Wachtwoord onthouden** kan Remote Desktop Connection inloggegevens opslaan via de systeemopslag voor inloggegevens, gebruikmakend van QtKeychain. De opslag van wachtwoorden hangt ook af van de algemene instelling **Wachtwoorden onthouden**.

Bij RDP kan Remote Desktop Connection u vragen een onbekend of gewijzigd servercertificaat te verifiëren. Controleer de certificaatgegevens bij de serverbeheerder voordat u het accepteert. Het dialoogvenster biedt de optie **Dit certificaat onthouden** voor toekomstige verbindingen.

Het tabbladpictogram geeft de verbindingsstatus aan. Zodra de authenticatie is geslaagd, kunt u het externe bureaublad bekijken of besturen.

3.3 Besturen van de verbinding met het bureaublad op afstand

Gebruik het toetsenbord en de muis in een geopend tabblad om op het externe bureaublad te werken. De hieronder weergegeven werkbalk biedt bedieningselementen voor het openen van verbindingen, het wijzigen van de weergave en interactie met het externe bureaublad. Afhankelijk van het protocol en de verbindingsstatus zijn bepaalde knoppen mogelijk niet beschikbaar.



Van links naar rechts bevat de werkbalk de volgende knoppen:

Nieuwe verbinding

Open de verbindingspagina om een protocol te kiezen en een serveradres in te voeren. De nieuwe verbinding wordt in een tabblad geopend, zodat u andere sessies open kunt houden.

Volledig scherm

Geef het externe bureaublad op volledig scherm weer. De knop verandert in **Venstermodus**; hiermee keert u terug naar de normale vensterweergave. Gebruik in de modus voor volledig scherm de zwevende werkbalk voor toegang tot de sessiebediening. Met **Werkbalk vastzetten** blijft de werkbalk zichtbaar, en met **Venster voor volledig scherm minimaliseren** krijgt u toegang tot uw lokale bureaublad.

Schermafdruk

Kopieer een afbeelding van het extern bureaublad naar het lokale klembord. Plak deze in een afbeeldingseditor of een andere toepassing om de afbeelding op te slaan.

Alleen kijken

Bekijk het externe bureaublad zonder toetsenbord- of muisinvoer te verzenden. Ook het delen van het klembord is uitgeschakeld zolang deze optie actief is. Klik nogmaals op de knop om de besturing van het externe bureaublad te hervatten.

Delen van klembord

Schakel het uitwisselen van het klembord tussen uw computer en het externe bureaublad in of uit. De ondersteunde inhoud hangt af van het protocol en de server. Voor het uitwisselen van het klembord moet **Alleen weergeven** zijn uitgeschakeld.

Lokale muisaanwijzer

Toon een lokale muisaanwijzer om de positie ervan op het externe bureaublad te kunnen volgen. Klik nogmaals op de knop om deze optie uit te schakelen.

Toetsen pakken

Stuur zoveel mogelijk sneltoetsen door naar het externe bureaublad. Sommige sneltoetsen blijven mogelijk voorbehouden aan het lokale bureaublad of het venstersysteem. Schakel deze optie uit om sneltoetsen weer lokaal te verwerken. Automatische toetsenbordovername bij het overschakelen naar volledig scherm kan in de algemene instellingen worden ingeschakeld.

Schaal

Schaal de externe afbeelding zodat deze in het beschikbare venstergebied past. Schakel deze optie uit om het bureaublad zonder schaling te bekijken. Remote Desktop Connection onthoudt aparte schaalinstellingen voor de venster- en de volledig-schermmodus. Dit wijzigt de grootte van de weergegeven afbeelding, niet de resolutie van het externe bureaublad.

Verbinding verbreken

Sluit de huidige verbinding. Ook het sluiten van het tabblad verbreekt de verbinding. Hiermee wordt geen afmeld- of afsluitopdracht naar de externe computer gestuurd; wat er met de externe sessie gebeurt, hangt af van de server.

3.4 Bladwijzers en verbindingsgeschiedenis

Om een verbinding op te slaan, kiest u **Bladwijzers** → **Bladwijzer toevoegen**. Open deze opnieuw via het menu **Bladwijzers** of de verbindingslijst.



Wanneer **Verbindingsgeschiedenis onthouden** is ingeschakeld, worden geslaagde verbindingen vastgelegd onder **Bladwijzers** → **Geschiedenis** en verschijnen ze in de verbindingslijst. Klik met de rechtermuisknop op een opgeslagen item in de lijst om verbinding te maken, de naam te wijzigen, de instellingen aan te passen of het item te verwijderen.

Bij een opgeslagen verbinding kunt u in het instellingendialoogvenster ook de **Naam:** en **URL:** wijzigen. Gebruik een volledige URL, zoals `rdp://alice@megan:3389`, en behoud daarbij hetzelfde protocol. Wijzigingen in de verbindingsinstellingen worden mogelijk pas van kracht wanneer u opnieuw verbinding maakt.

3.5 De Remote Desktop Connection-instellingen beheren

Open **Instellingen** → **KRDC configureren...** om de voorkeuren van de toepassing te wijzigen.



Algemeen

Kies of open sessies bij het opstarten moeten worden hersteld, of geschiedenis en wachtwoorden moeten worden onthouden, of een systeemvakpictogram of statusbalk moet worden weergegeven en of de beeldverhouding bij schalen behouden moet blijven. U kunt ook het standaardprotocol, het dialoogvenster voor de initiële hostconfiguratie, het wijzigen van de venstergrootte, automatisch volledig scherm en toetsenbordovername, evenals het uiterlijk en sluitgedrag van tabbladen configureren.

Hosts

Selecteer een opgeslagen host en klik op **Configureren...** om de protocolinstellingen ervan te wijzigen. Met **Verwijderen** wordt de opgeslagen hostconfiguratie verwijderd. Bladwijzers en verbindingsgeschiedenis worden afzonderlijk beheerd.

Plug-ins

Schakel geïnstalleerde protocol-plug-ins in of uit. Start Remote Desktop Connection opnieuw op na het wijzigen van de beschikbaarheid van plug-ins. De configuratieknop van een protocol-plugin opent de standaardinstellingen ervan.

3.6 VNC-instellingen



Verbindingstype: biedt de opties **Hoge kwaliteit (LAN, directe verbinding)**, **Gemiddelde kwaliteit (DSL, kabel, snel internet)** en **Lage kwaliteit (modem, ISDN, traag internet)**. Kies een kwaliteit die past bij de gehele verbinding, inclusief de netwerkverbinding van de externe computer. Een lagere kwaliteit kan helpen bij trage verbindingen.

Schalen naar grootte: bepaalt de grootte voor de weergave van het externe bureaublad, met keuze uit vooraf gedefinieerde en aangepaste afmetingen. De optie voor wachtwoordbeheer voorkomt dat inhoud van het klembord wordt verzonden die door ondersteunde wachtwoordbeheerders (zoals KeePassXC) als wachtwoord is gemarkeerd. Wachtwoorden die zijn gekopieerd door toepassingen die deze markering niet meegeven, worden hierdoor niet herkend.

3.7 RDP-instellingen

Het RDP-configuratievenster bevat de volgende tabbladen. Wijzigingen in de verbindingsinstellingen worden mogelijk pas van kracht na het opnieuw tot stand brengen van de verbinding.

Algemeen



Het tabblad **Scherm** regelt het uiterlijk van het externe bureaublad, en het tabblad **Lokale bronnen** regelt het geluid, het toetsenbord en de bronnen die met de externe sessie worden gedeeld.

Met **Resolutie** selecteert u de bureaubladgrootte die bij de server wordt aangevraagd. Kies een vooraf ingestelde waarde, de huidige venster- of schermgrootte, of een aangepaste breedte en hoogte. **Resolutie voor alle schermen gebruiken** vraagt een sessie met meerdere monitors aan; in de modus voor volledig scherm worden de externe monitors op de bijbehorende lokale schermen weergegeven. De beschikbaarheid hangt af van de server en uw lokale schermconfiguratie.

Vensterinhoud schalen aan de hand van resolutie regelt de lokale schaling van de afbeelding. **Schaalfactor voor bureaublad:** en **Schaalfactor voor apparaat:** bepalen daarentegen de schaalinformatie die naar de server wordt verzonden. Gebruik deze instellingen om de grootte van elementen van de externe interface aan te passen op schermen met een hoge resolutie, mits de server dit ondersteunt.

Versnelling: selecteert de modus voor grafische codering, waaronder H.264, RemoteFX of het uitschakelen van versnelling. **Kleurdiepte:** bepaalt het aantal kleuren dat voor het externe bureaublad wordt gebruikt; sommige versnellingsmodi vereisen 32-bits kleur. **Toetsenbordindeling:** moet overeenkomen met het toetsenbord dat u gebruikt, zodat toetsaanslagen correct worden geïnterpreteerd.

Geluid: hiermee kiest u voor afspelen op deze computer, afspelen op de externe computer, of geen geluid. **Gedeelde map:** hiermee stelt u een map op deze computer beschikbaar voor de externe sessie, die deze map kan lezen en beschrijven. Kies **Verwijderbare schijven** om USB-schijven en geheugenkaarten te delen onder de namen waaronder ze zijn aangekoppeld. Kies **Downloads**, **Documenten** of **Andere map…** om een willekeurige map te selecteren. Er wordt pas een map gedeeld als u er een kiest. **Gedeelde smartcard:** hiermee geeft u de naam op van de smartcard die naar de server moet worden doorgeleid.

Verbinding

Op het tabblad **Verbinding** wordt ingesteld welke sessie u op de externe computer krijgt en op welke manier de verbinding tot stand komt.

Verbinden met de consolesessie (beheerderssessie) vraagt om een beheerderssessie op servers die dit ondersteunen, in plaats van een nieuwe gebruikerssessie. **Voorkomen dat de externe sessie wordt vergrendeld** verstuurt periodiek gesimuleerde muisactiviteit om de sessie actief te houden; serverbeleid kan echter nog steeds afdwingen dat de sessie wordt vergrendeld.

Standaard maakt Remote Desktop Connection rechtstreeks verbinding met het externe bureaublad. Activeer een van de routes om de bijbehorende instellingen weer te geven; door de activering te verwijderen wordt de route uitgeschakeld, waarbij de instellingen bewaard blijven voor later gebruik. Het adres van het externe bureaublad blijft gelijk aan het adres dat op de verbindingspagina is ingevoerd.



Verbinden via een Remote Desktop Gateway leidt de verbinding via een RDP-gateway, die een route biedt naar een extern bureaublad in een ander netwerk. Voer het gateway-adres in bij **Server:** in de indeling **`host:poort`**, waarbij u de poort gebruikt die door uw beheerder is verstrekt.

Voer, indien vereist, de **Gebruikersnaam:**, **Wachtwoord:** en **Domein:** van het gateway-account in. Deze velden verifiëren de toegang tot de gateway; voor het externe bureaublad zijn mogelijk afzonderlijke inloggegevens vereist.

Transporttype: biedt de opties **Auto**, **HTTP** en **RPC**. Gebruik **Auto** tenzij uw beheerder een transportmethode opgeeft.



Verbinden via een proxyserver leidt de verbinding via een netwerkproxy. Voer het proxyadres in bij **Server:** in de indeling `host:poort` en selecteer **HTTP** of **SOCKS** bij **Protocol:**. Als de proxy verificatie vereist, vul dan **Gebruikersnaam:** en **Wachtwoord:** in met de inloggegevens voor de proxy. Deze kunnen afwijken van de inloggegevens voor het externe bureaublad.

Als ondersteuning voor SSH-tunnels beschikbaar is, biedt het dialoogvenster voor hostconfiguratie op dit tabblad ook de optie **Verbinden via SSH-tunnel**. Zie Section 3.9 voor de bijbehorende opties.

Beveiliging



Het tabblad **Beveiliging** bepaalt welke beveiligingsmethoden Remote Desktop Connection aanbiedt bij het tot stand brengen van een RDP-verbinding. Via de selectievakjes onder **Protocollen:**

kunt u Network Level Authentication (**NLA**), **TLS**-versleuteling, standaard **RDP**-beveiliging en uitgebreide Network Level Authentication (**Ext**) inschakelen. U kunt meerdere opties tegelijk activeren, zodat de client en de server een geschikte methode kunnen overeenkomen; er moet er altijd ten minste één ingeschakeld blijven.

TLS-beveiligingsniveau: stelt het cryptografische beveiligingsniveau in dat vereist is voor TLS-verbindingen. Een hoger niveau stelt strengere eisen en kan verbindingen met oudere servers verhinderen.

Authenticatiepakketten: hiermee selecteert u de pakketten die mogen worden gebruikt om in te loggen via Network Level Authentication (authenticatie op netwerkniveau): **Kerberos**, **NTLM** en **U2U**. Pakketten die niet zijn aangevinkt, worden niet gebruikt. Voor inloggen uitsluitend via Kerberos – zoals bij 'Protected Users'-accounts in Active Directory – schakelt u **NTLM** uit.

3.8 SPICE-instellingen



Kies de gewenste resolutie voor de externe sessie uit de voorinstellingen, de huidige venster- of schermgrootte, of geef aangepaste afmetingen op. Voor dynamische schaalaanpassing is spice-vdagent in het gastsysteem vereist. U kunt ook lokale schaalaanpassing en audioweergave inschakelen. Het uitwisselen van het klembord hangt af van ondersteuning in het gastsysteem.

3.9 SSH-tunnels



Als uw installatie ondersteuning voor SSH-tunnels bevat, bieden de hostinstellingen de optie **Verbinden via SSH-tunnel**. Voer de SSH-poort en de gebruikersnaam in voor dezelfde host als de host van de extern bureaublad-server. SSH-authenticatie staat los van de authenticatie voor het externe bureaublad.

Tunnel via loopback-adres zorgt ervoor dat de tunnel verbinding maakt met de extern bureaublad-dienst via het loopback-adres van de externe host. Gebruik deze optie wanneer de dienst alleen op dat adres luistert. De poort voor extern bureaublad wordt nog steeds bepaald door het verbindingsadres.

3.10 Verbindingen starten vanaf de opdrachtregel

Geef een volledige URL op om direct verbinding te maken:

```
krdc rdp://alice@megan
krdc vnc://megan:5901
krdc spice://vmhost:5902
```

Gebruik `--fullscreen` met één URL om die verbinding in volledig scherm te starten. U kunt ook meerdere URL's opgeven om meerdere verbindingen te openen:

```
krdc --fullscreen rdp://megan
krdc vnc://megan rdp://workstation
```

Pas in een volledige URL procent-codering toe op gereserveerde tekens in de gebruikersnaam. Gebruik bijvoorbeeld **`rdp://alice%40example.org@megan`** voor de gebruikersnaam `alice@example.org`.

Remote Desktop Connection kan basisverbindingsgegevens lezen uit een `.rdp`-bestand dat via de opdrachtregel wordt meegegeven:

```
krdc connection.rdp
```

Hiermee worden het serveradres, de gebruikersnaam, het domein en (indien aanwezig) het wachtwoordveld ingelezen; niet alle instellingen die door andere RDP-clients worden ondersteund, worden geïmporteerd. Gebruik het dialoogvenster voor hostconfiguratie voor overige opties. Voer **`krdc --help`** uit voor hulp via de opdrachtregel.

Hoofdstuk 4

Vragen en antwoorden

1. *Waarom ontbreekt er een protocol of wordt een adres geweigerd?*

   Controleer of de bijbehorende plug-in is geïnstalleerd en ingeschakeld onder **Plug-ins** en start vervolgens Remote Desktop Connection opnieuw. Controleer het geselecteerde protocol en de syntaxis van het adres in Section 3.1. Ondersteuning voor RDP maakt rechtstreeks gebruik van de FreeRDP-bibliotheken; het is niet nodig om een extern **xfreerdp**-uitvoerbaar bestand te starten.

2. *Waarom kan ik geen verbinding maken met de externe computer?*

   Controleer de hostnaam, de poort, de netwerk- of VPN-verbinding en of de externe bureaublad-server actief is. Zorg ervoor dat de firewall de verbinding toestaat. Controleer bij verificatiefouten uw gebruikersnaam, wachtwoord, domein en de rechten om op afstand in te loggen. Als u gebruikmaakt van een proxy, gateway of SSH-tunnel, controleer dan ook de instellingen en inloggegevens daarvan.

3. *Waarom kan ik het bureaublad wel zien, maar niet bedienen?*

   Schakel **Alleen weergeven** uit in het menu **Sessie**. Mogelijk beperkt de server uw verbinding ook tot alleen weergeven; vraag de beheerder van het externe bureaublad om de rechten te controleren.

4. *Waarom werkt kopiëren en plakken niet?*

   Schakel **Klembord delen** in, schakel **Alleen weergeven** uit en controleer of de server de inhoud ondersteunt die u kopieert. Bij VNC kan het filter van de wachtwoordbeheerder gekopieerde wachtwoorden bewust blokkeren. Controleer bij SPICE de gast-agent.

5. *Hoe kan ik de instellingen wijzigen nadat ik het host-dialoogvenster heb verborgen?*

   Open **Hosts** in de voorkeuren van de toepassing, selecteer de host en klik op **Configureren...**. Daar kunt u de optie **Dit dialoogvenster opnieuw weergeven voor deze host** inschakelen.

6. *Waar kan ik een probleem melden?*

   Meld bugs bij de KDE-bugtracker. Vermeld uw Remote Desktop Connection-versie, protocol, lokale besturingssysteem, serversoftware en de stappen om het probleem te reproduceren. Laat wachtwoorden en andere vertrouwelijke verbindingsgegevens weg.

Hoofdstuk 5

Dankbetuiging en licentie

Remote Desktop Connection

Het Remote Desktop Connection-project is gestart door Tim Jansen tim@tjansen.de. Als een Google Summer of Code 2007 project, heeft Urs Wolfer uwolfer @ kde.org Remote Desktop Connection volledig herschreven. Dank aan Google om dit mogelijk te maken en dank aan de fantastische mentor van dit Summer of Code project, Brad Hards bradh@frogmouth.net.

Documentatie Copyright (c) 2003 Brad Hards bradh@frogmouth.net Documentatie Copyright (c) 2007 Urs Wolfer uwolfer @ kde.org Documentatie Copyright (c) 2026 Fabio Bas ctrlaltca @ gmail.com

Op- of aanmerkingen over de vertalingen van de toepassing en haar documentatie kunt u melden op http://www.kde.nl/bugs.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Freek de Kruijf freekdekruijf@kde.nl.

Deze documentatie valt onder de bepalingen van de GNU vrije-documentatie-licentie.

Deze toepassing valt onder de bepalingen van de GNU General Public License.