

KWordQuizi käsiraamat

Peter Hedlund

Tõlge eesti keelde: Marek Laane



KWordQuizi käsiraamat

Sisukord

1 Sissejuhatus	6
1.1 Hõlpus kasutada	6
1.1.1 Harjutamisrežiimid	6
1.1.2 Viktoriinitüübid	6
1.1.3 Sõnavaradokumendid	6
2 Käskude seletused	7
2.1 Menüü Fail	7
2.2 Menüü Redigeerimine	8
2.3 Menüü Sõnavara	8
2.4 Menüü Režiim	9
2.5 Menüü Viktoriin	9
2.6 Menüü Seadistused	10
2.7 Menüü Abi	10
3 Peaaken	12
4 Sõnavararedaktor	13
5 Sähvikuseanss	15
6 Mitme valikuga seanss	17
7 Küsimuste-vastuste seanss	19
8 Tühikute täitmine	21
9 Trükkimine	22
10 Õpetajarežiim	24
11 Dialoogid	27
11.1 Üldised seadistused	27
11.2 Redaktori seadistused	28
11.3 Viktoriini seadistused	29
11.4 Sähviku välimuse seadistused	30
11.5 Erisümbolite seadistused	31
11.6 Veeru seadistused	31
11.7 Erisümbolid	32

KWordQuizi käsiraamat

12 Küsimused ja vastused	33
13 Autorid ja litsents	34
A Paigaldamine	35
A.1 KWordQuizi hankimine	35
A.2 Kompileerimine ja paigaldamine	35

Kokkuvõte

KWordQuiz on KDE sähvikute ja sõnavara omandamise rakendus.

Peatükk 1

Sissejuhatus

KWordQuiz pakub sulle võimsa abivahendi uue sõnavara omandamiseks, olgu siis tegemist uue keele või mingi eriala terminoloogiaga.

1.1 Hõlpus kasutada

KWordQuiz võimaldab hõlpsasti luua omaenda sõnavaradokumente. Peamiseks tegutsemisalaks on kahe veeruga tabel, kus ühte ossa saab kirjutada sõnavarakirjed, mida sa tead, ja teise ossa need, mida soovid tundma õppida. Veergude tiitleid saab muuta vastavalt sellele, mida soovid parajasti harjutada.

1.1.1 Harjutamisrežiimid

Enne viktoriini käivitamist saab valida, kuidas harjutusi sooritada. KWordQuiz pakub viit erinevat harjutamisrežiimi, mis võimaldavad sõnavara läbida järjest või suvalises järjekorras ühes või mõlemas suunas.

1.1.2 Viktoriinitüübid

Kui oled sõnavara sisestanud ja valinud režiimi, võid alustada viktoriini. Sa võid näiteks alustada sähvikuseansiga ning seejärel võtta ette mitme valikuga või veelgi tõhusama küsimuste-vastuste viktoriini. Saad kohe teada, millised vastused olid õiged ja millised valed, ning sul on võimalus vigaseid vastuseid uuesti proovida, mis parandab sõnade omandamist. Kui vajad veidi abi, saab kasutada vihjeid.

1.1.3 Sõnavaradokumendid

KWordQuiz võib avada mitmes vormingus sõnavaradokumente. Vaikimisi vorming on .khtml, mida kasutavad ka mitmed muud KDE rakendused. KWordQuiz peaks avama ka .wql-faile, mis on loodud Windows[®] programmiga KWordQuiz, komadega eraldatud .csv-tekstifaile, **.voc-faile**, mis on loodud Vokabeltrainer'i vana versiooniga, **.xdxf-faile** ning .xml.gz-faile, mis on loodud **Paukeri** vanade versioonidega.

KWordQuiz võib sõnavaradokumendid salvestada mitmes erinevas vormingus. Üks neist on ka teiste KDE rakenduste kasutatav vaikevorming .khtml. Teine võimalus on komadega eraldatud tekst .csv.

Korraga võib lahti olla ka mitu faili, nende vahel saab kirjeid hõlpsasti kopeerida või liigutada.

Peatükk 2

Käskude seletused

2.1 Menüü Fail

Fail → Uus (Ctrl+N)

Loob uue tühja sõnavaradokumendi

Fail → Ava... (Ctrl+O)

Avab olemasoleva sõnavaradokumendi.

Fail → Ava viimati kasutatud

Avab viimati kasutatud sõnavaradokumendi.

Fail → Laadi alla uut sõnavara... (Ctrl+G)

Laadib alla uusi sõnaraamatuid. Allalaaditud sõnaraamatud leiab kataloogist `$KDEHOME/share/apps/kvtml`. `$KDEHOME` on tavaliselt peidetud kataloog sinu kodukataloogis, mille nimeks on `.kde` või `.kde4`.

Fail → Salvesta (Ctrl+S)

Salvestab aktiivse sõnavaradokumendi.

Fail → Salvesta kui...

Salvestab aktiivse sõnavaradokumendi uue nimega.

Fail → Trüki... (Ctrl+P)

Trükitab aktiivse sõnavaradokumendi. KWordQuiz pakub sõnavaradokumentide trükkimisel mitu [valikuvõimalust](#).

Fail → Trükkimise eelvaatlus

Näitab KWordQuizi trükitava aktiivse sõnavaradokumendi eelvaatlust.

Fail → Sulge (Ctrl+W)

Sulgeb aktiivse sõnavaradokumendi.

Fail → Välju (Ctrl+Q)

Lõpetab KWordQuizi töö.

2.2 Menüü Redigeerimine

Redigeerimine → Võta tagasi (Ctrl+Z)

Võtab tagasi viimase käsu. Selle kirje nimi muutub vastavalt sellele, millist käsku saab tagasi võtta.

Redigeerimine → Tee uuesti (Ctrl+Shift+Z)

Võtab tagasi viimase käsu. Selle kirje nimi muutub vastavalt sellele, millist käsku saab uuesti sooritada.

Redigeerimine → Lõika (Ctrl+X)

Lõikab valiku ja asetab selle lõikepuhvrisse.

Redigeerimine → Kopeeri (Ctrl+C)

Kopeerib valiku ja asetab selle lõikepuhvrisse.

Redigeerimine → Aseta (Ctrl+V)

Asetab lõikepuhvri sisu parajasti valitud kohta. Kui valitud on ainult üks lahter, kasutab KWordQuiz nutikat asetamist, arvutab lisamisel vajamineva ruumi ja vajadusel lisab ridu.

Redigeerimine → Puhasta (Del)

Puhastab valiku.

Redigeerimine → Lisa rida (Ctrl+I)

Lisab uue rea valitud kohta. Kui valitud on enam kui üks rida, lisatakse sama palju ridu.

Redigeerimine → Kustuta rida (Ctrl+K)

Kustutab valitud rea. Kui valitud on enam kui üks rida, kustutatakse kõik valitud read.

Redigeerimine → Märki tühikutega sõnaks (Ctrl+M)

Märki tühikutega sõnaks märgib valitud teksti või sõna, kus asub kursor, tühikutega sõnaks [tühikute täitmise](#) viktoriini tarbeks (võtab teksti/sõna sulgudesse). Saab kasutada ainult siis, kui [tühikute kasutamine](#) on lubatud.

Redigeerimine → Eemalda tühikud

Eemalda tühikud kõrvaldab varem omistatud tühikud, st. eemaldab sulud. Saab kasutada ainult siis, kui [tühikute kasutamine](#) on lubatud.

2.3 Menüü Sõnavara

Sõnavara → Veeru seadistused... (Ctrl+L)

Võimaldab määrata sõnavara kahe veeru tiitlid, klaviatuuriasetused ja laiused. Avab [dialogi](#).

Sõnavara → Font...

Muudab sõnavara esitamisel kasutatavat fonti.

Sõnavara → Lingi pilt...

Määrab pildi, mis lingitakse aktiivse kirjega.

Sõnavara → Lingi heli...

Määrab heli, mis lingitakse aktiivse kirjega.

Sõnavara → Kohanda rea kõrgust

Kohandab ridade kõrgust sisu mahutamiseks.

Sõnavara → Sega

Segab sõnavarakirjed juhuslikus järjekorras. Kirjete järjekorda sõnavaradokumendis endas ei muudeta.

2.4 Menüü Režiim

See menüü võimaldab valida viktoriini viie režiimi seast.

Pane tähele, et menüükirjed muutuvad vastavalt aktiivse sõnavaradokumendi tiitlile. Režiim tuleb valida enne viktoriini käivitamist. Valitud režiim puudutab sähvikuseanssi, mitme valikuga ja küsimuste-vastuste viktoriini.

Režiim → Veerg 1 -> Veerg 2 järjekorras

Viktoriinis antakse ette veeru 1 kirjed ja palutakse vastata sobivad veeru 2 kirjed. Seda tehakse sellises järjekorras, nagu kirjed esinevad sõnavaradokumendis.

Režiim → Veerg 2 -> Veerg 1 järjekorras

Viktoriinis antakse ette veeru 2 kirjed ja palutakse vastata sobivad veeru 1 kirjed. Seda tehakse sellises järjekorras, nagu kirjed esinevad sõnavaradokumendis.

Režiim → Veerg 1 -> Veerg 2 suvaliselt

Viktoriinis antakse ette veeru 1 kirjed ja palutakse vastata sobivad veeru 2 kirjed. Seda tehakse juhuslikus järjekorras, kuid iga kirjet päritakse ainult üks kord.

Režiim → Veerg 2 -> Veerg 1 suvaliselt

Viktoriinis antakse ette veeru 2 kirjed ja palutakse vastata sobivad veeru 1 kirjed. Seda tehakse juhuslikus järjekorras, kuid iga kirjet päritakse ainult üks kord.

Režiim → Veerg 1 <-> Veerg 2 suvaliselt

Viktoriinis antakse ette veeru 1 või 2 kirjed ja palutakse vastata sobivad teise veeru kirjed. Seda tehakse juhuslikus järjekorras nii veeru kui kirje osas. Iga võimalikku kombinatsiooni päritakse ainult üks kord.

2.5 Menüü Viktoriin

Viktoriin → Kontrolli (Enter)

Kontrollib, kas sinu vastus on õige

Viktoriin → Ma tean (K)

Märgib kirje sähvikuseansis õigesti vastatuks.

Viktoriin → Ma ei tea (D)

Märgib kirje sähvikuseansis valesti vastatuks. Neid kaarte saab hiljem korrata, kui valida menüükäsk **Viktoriin → Korda vigaseid**.

Viktoriin → Vihje (Ctrl+H)

Hangib järgmise õige tähe küsimuste-vastuste seansis.

Viktoriin → Esita heli (Ctrl+B)

Esitab heli, mis on lingitud kirjega menüükäsu **Sõnavara** → **Lingi heli...** abil.

Viktoriin → Alusta uuesti (Ctrl+R)

Käivitab viktoriiniseansi algusest peale uuesti. Ka tulemused nullitakse.

Viktoriin → Korda vigaseid (Ctrl+E)

Kordab kõigi valesti vastatud küsimusi. Saab kasutada pärast seda, kui kõigile küsimustele on juba vähemalt üks kord vastatud.

Viktoriin → Ekspordi vead kui...

Ekspordib kõik valesti vastatud küsimused uue sõnavaradokumendina. Saab kasutada pärast seda, kui kõigile küsimustele on juba vähemalt üks kord vastatud.

2.6 Menüü Seadistused

Seadistused → Otsingu näitamine

Lülitab otsinguriba näitamist.

Seadistused → Tööriistaribad → Peamine tööriistariba

Lülitab peamise tööriistariba näitamist

Seadistused → Tööriistaribad → Viktoriin

Lülitab viktoriiniriba näitamist

Seadistused → Tööriistaribad → Erimärgid

Lülitab erimärkide riba näitamist

Seadistused → Olekuriba näitamine

Lülitab olekuriba näitamist

Seadistused → Kiirklahvide seadistamine...

Võimaldab seadistada erinevateks toiminguteks kasutatavaid kiirklahve.

Seadistused → Tööriistaribade seadistamine...

Võimaldab seadistada tööriistaribade elemente

Seadistused → Märguannete seadistamine...

Võimaldab seadistada KWordQuizi teatud sündmuste märguandeid

Seadistused → KWordQuizi seadistamine...

Võimaldab seadistada sõnavarareaktori ja viktoriinide omadusi. Avab [dialoogi](#).

2.7 Menüü Abi

Abi → Sisukord... (F1)

Käivitab KDE abisüsteemi ja avab KWordQuiz abimaterjali (käesoleva käsiraamatu).

Abi → Mis see on? (Shift+F1)

Muudab hiirekursori noole ja küsimärgi kombinatsiooniks. Klõpsates nüüd mõnel KWordQuiz elemendil, avaneb väike abiaken (kui see on antud elemendi kohta olemas), mis selgitab elemendi funktsiooni.

KWordQuizi käsiraamat

Abi → **Vaheta rakenduse keelt...**

Avab dialoogi, kus saab muuta rakenduse **esmast keelt** ja **tagavarakeelt**, kui esmane keel pole saadaval.

Abi → **Saada veareport...**

Avab veareporti dialoogi, mille abil saab teada anda veast või esitada oma 'soov' millegi parandamiseks.

Abi → **KWordQuiz info**

Näitab versiooni ja infot autori kohta.

Abi → **KDE info**

Näitab KDE versiooni ja muud olulisemat põhiinfot.

Peatükk 3

Peaaken


Peaaknas on vasakul liikumispaneel, kus saab aktiveerida rakenduse peamised komponendid.

Redaktori saab aktiveerida kiirklahviga **(F6)**.

Sähvikuseansi saab käivitada kiirklahviga **(F7)**.

Mitme valikuga seansi saab käivitada kiirklahviga **(F8)**.

Küsimuste ja vastuste seansi saab käivitada kiirklahviga **(F9)**.




Peatükk 4

Sõnavararedaktor

Sõnavaradokument näeb välja tabelina, mille lahtrid on jagatud kahte veergu ja mitmesse ritta. Igal veerul ja real on oma päsi. Veerupäiseid kasutatakse sõnavaradokumendi tiitlite määramiseks. Neid saab määrata menüükäsuga **Sõnavara** → **Veeru seadistused...** Reapäised sisaldavad ridade järjekorranumbrit.

Veerupäistega saab ka sõnavara sorteerida. Klõpsa selleks lihtsalt veerupäisele, mille järgi soovid sorteerimist ette võtta.

Lahtri saab muuta aktiivseks sellele klõpsates. Hiire vasakut nuppu all hoides saab valida mitu lahtrit kopeerimiseks või mingiks muuks redigeerimistoiminguks. Terve rea valimiseks klõpsa selle päisel.



Dokumendile saab sõnavara lisada kahte veergu omavahel paarisolevaid kirjeid lisades. Aktiivsesse lahtrisse saab teksti sisestada lihtsalt kirjutama hakates. See seab lahtri redigeerimisrežiimi, mille puhul saab soovi korral kas kogu teksti või osa sellest ka valida. Samuti saab lahtrit redigeerima asuda sellel topeltklõpsu tehes või klahvi F2 vajutades ning muudatusi otse lahtrisse kirjutades.

Kui oled kirje sisestanud, vajuta klahvi Enter, mis muudab automaatselt aktiivseks järgmise lahtri. Nii saab kiiresti sisestada mitu kirjet järjest. Seda, mida klahvi Enter vajutamine teeb, saab

KWordQuiz'i käsiraamat


määrata menüükäsuga **Seadistused** → **KWordQuiz'i seadistamine...** Kui oled jõudnud viimasesse ritta, lisab vajutus klahvile Enter uue rea. Uue akna loomisel on sellel algul 20 rida, kuid dokumendis võib olla ridu üksipuha kui palju.

Peatükk 5

Sähvikuseanss

Aktiivse sõnavaradokumendi kirjetega sähvikuseansi käivitamiseks vali liikumispaneelil Sähvik. Kasutatakse režiimi, mis on valitud menüüs **Režiim**. Kui muudad režiimi seansi ajal, käivitatakse seanss algusest peale uuesti.

Kui tegemist on pika sõnakombinatsiooniga, saab selle nägemiseks muuta akna suurust. Seda, kui palju teksti akna mingisse ossa mahub, mõjutab ka fondi suurus. Sähvikute välimust saab seadistada menüükäsuga **Seadistused** → **KWordQuizi seadistamine...**



Algselt näidatakse kaardi esikülge. Teise külje nägemiseks vali menüükäsk **Viktoriin** → **Kontrolli**.

Järgmisele kaardile liikumiseks vali kas menüükäsk **Viktoriin** → **Ma tean**, mis märgib kaardi õigesti vastatuks, või **Viktoriin** → **Ma ei tea**, mis märgib selle valesti vastatuks.

Valesti vastatuks märgitud kaartide kordamiseks vali menüükäsk **Viktoriin** → **Korda vigaseid**.

Seansi alustamiseks algusest peale vali menüükäsk **Viktoriin** → **Alusta algusest**. Kui kasutad juhuslikku režiimi, segatakse kaardid uuesti.

Hinnangusektsioonid ekraani allosas näitavad kaartide arvu, vaadatud kaartide arvu ning õigesti ja valesti vastatud kaartide arvu.

KWordQuiz'i käsiraamat

VIHJE

Kõik **viktoriin**imenüü kirjed on saadaval ka viktoriiniribal, mis vaikimisi asub paremal.


Peatükk 6

Mitme valikuga seanss

Mitme valikuga viktoriini alustamiseks aktiivse sõnavaradokumendiga vali liikumispaneelil Mitmene valik. Kasutatakse menüüs **Režiim** valitud režiimi, Kui muudad režiimi seansi ajal, käivitatakse see algusest peale uuesti.

Kui tegemist on pika sõnakombinatsiooniga, saab selle nägemiseks muuta akna suurust. Seda, kui palju teksti akna mingisse ossa mahub, mõjutab ka fondi suurus.

Siintoodud näites on kasutaja andnud eelmisele küsimusele vale vastuse. Parajasti hakkab ta aga vastama järgmisele küsimusele.



Valikud on näha vasakul ülal. Vali see, mis sinu arvates on õige. Nägemaks, kas see ka tõesti nii on, vali menüükäsk **Viktoriin** → **Kontrolli**. Kui **Seadistused** → **KWordQuizi seadistamine...** vahendusel on sisse lülitatud automaatne režiim, kontrollitakse sinu valiku õigsust otsekohe.

Eelmist küsimust näidatakse praeguse küsimuse all. Näha on ka eelmisele küsimusele antud vastus. Kui see oli vale, näidatakse lisaks õiget vastust.

Valesti vastatud küsimuste kordamiseks vali menüükäsk **Viktoriin** → **Korda vigaseid**.

KWordQuizi käsiraamat

Seansi alustamiseks algusest peale vali menüükäsk **Viktoriin** → **Alusta algusest**. Kui kasutad juhuslikku režiimi, segatakse küsimused uuesti.

Hinnangusektsioonid ekraani allosas näitavad küsimuste arvu, vaadatud küsimuste arvu ning õigesti ja valesti vastatud küsimuste arvu.

VIHJE

Kõik **viktoriin**imenüü kirjed on saadaval ka viktoriiniribal, mis vaikimisi asub paremal.


Peatükk 7

Küsimuste-vastuste seanss

Küsimuste-vastuste seansi alustamiseks aktiivse sõnavaradokumendiga vali liikumispaneelil Küsimused ja vastused. Kasutatakse menüüs **Režiim** valitud režiimi, Kui muudad režiimi seansi ajal, käivitatakse see algusest peale uuesti.

Kui tegemist on pika sõnakombinatsiooniga, saab selle nägemiseks muuta akna suurust. Seda, kui palju teksti akna mingisse ossa mahub, mõjutab ka fondi suurus.

Siintoodud näites on kasutaja andnud eelmisele küsimusele vale vastuse (seda, kuidas käsitletakase valesid vastuseid, vaata osast [Mitme valikuga seanss](#)). Parajasti hakkab ta aga vastama järgmisele küsimusele..



Küsimus on vasakul ülal. Kirjuta vastus tekstiväljale. Kontrollimaks, kas see on ka õige, kasuta menüükäsku **Viktoriin** → **Kontrolli** või klahvi **Enter**.

Eelmist küsimust näidatakse praeguse küsimuse all. Näha on ka eelmisele küsimusele antud vastus. Kui see oli vale, näidatakse lisaks õiget vastust.

Järgmise õige tähe etteandmiseks vali menüükäsk **Viktoriin** → **Vihje**. Dialogis **Seadistused** → **KWordQuizi seadistamine...** saab määrata, kas küsimused, mille puhul kasutati vihjet, loetakse valesti vastatuks või mitte.

KWordQuizi käsiraamat

Valesti vastatud küsimuste kordamiseks vali menüükäsk **Viktoriin** → **Korda vigaseid**.

Seansi alustamiseks algusest peale vali menüükäsk **Viktoriin** → **Alusta algusest**. Kui kasutad juhuslikku režiimi, segatakse küsimused uuesti.

Hinnanguseksioonid ekraani allosas näitavad küsimuste arvu, vaadatud küsimuste arvu ning õigesti ja valesti vastatud küsimuste arvu.

VIHJE

Kõik **viktoriin**imenüü kirjed on saadaval ka viktoriiniribal, mis vaikimisi asub paremal.

Peatükk 8

Tühikute täitmine

Tühikute kasutamine on KWordQuiz'i üks tõhusamaid sõnavara omandamise viise. See on spetsiaalne küsimuste-vastuste viktoriin, mida tuleb veidi üksikasjalikumalt kirjeldada. Kasutamiseks tuleb see sisse lülitada [seadistusedialoogis](#).

Vaata järgmist tabelit. Selline võib näiteks välja näha KWordQuiz'i sõnavaradokument:

	Inglise	Saksa
1	We own a computer	Wir besitzen einen Computer
2	We own a computer	Wir [besitzen] einen Computer
3	We own a computer	Wir [besitzen einen] Computer
4	We own a computer	Wir [besitzen] einen [Computer]

Oluline on tähele panna sulgude asukohta. Need teevad KWordQuiz'ile selgeks, mil moel viktoriini korraldada.

Esimeses paaris sulge ei ole. Oletades, et ingliskeelne lause on küsimus ja saksakeelne vastus, tuleb õige vastusena sisestada terve lause 'Wir besitzen einen Computer'.

Teises paaris näitab KWordQuiz küsimust, aga ka vastust kujul 'Wir einen Computer'. Õige vastuse jaoks piisab sõna 'besitzen' kirjutamiseks.

Kolmandas paaris on tühikus enam kui üks sõna. Õige vastus on 'besitzen einen'.

Neljandas paaris on kaks eraldi tühikut. Sellisel juhul tuleb vastuseks anda 'besitzen; Computer', s.t. eraldada erinevate tühikute vastused semikooloniga, sest ainult siis loetakse vastus õigeks.


Tühikute märkimisel on mõtet ainult vastuste korral, sest muidu sulge lihtsalt ignoreeritakse. Sulgudel ei ole mingit rolli ka mitme valikuga viktoriinis. Tühikuid kasutavate sõnaraamatudokumentide loomise lihtsustamiseks on nende lisamise ja eemaldamise käsud toodud ära menüüs. KWordQuiz kontrollib ka süntaksit. Kui tekst värvub punaseks, on sulgudega midagi valesti ja viktoriini ei saa käivitada.

Tühikute kasutamise saab lubada või keelata seadistusedialoogis. Selle keelamisel suureneb veidi ka rakenduse jõudlus.

Peatükk 9

Trükkimine

KWordQuiz võimaldab sõnavaradokumente väga mitmel moel trükkida. Kui valid menüükäsu **Fail** → **Trüki...**, ilmub KDE tavapärane trükkimisdiialog. KWordQuiz'i spetsiaalsete võimaluste kasutamiseks klõpsa nupule **Valikud**, mis toob nähtavale **sõnavaravalikute** kaardi. Sellel saab valida dokumendi trükkimise sõnavaraloendina (st. sellisena, nagu seda näitab redaktor), sõnavaraeksamina või sähvikutena.



Sõnavaraloend Sõnavara trükitakse sellisena, nagu seda näitab redaktor. See tähendab fondi, ridade kõrguse ja veergude laiuse säilitamist. Kontrolli, et veerud ikka mahuks paberile ära.

KWordQuizi käsiraamat

KWordQuiz - ussc2.kvtml

	State	Capital
1	Alabama	Montgomery
2	Alaska	Juneau
3	Arizona	Phoenix
4	Arkansas	Little Rock
5	California	Sacramento
6	Colorado	Denver
7	Connecticut	Hartford
8	Delaware	Dover
9	Florida	Tallahassee
10	Georgia	Atlanta
11	Hawaii	Honolulu

Sõnavaraeksam Sõnavara trükitakse sellisena, nagu seda näitab redaktor, kuid parempoolne veerg jäetakse tühjaks ning lisatakse kolmas veerg hindamise jaoks. Säilitatakse font, ridade kõrgus ja veergude laius. Kontrolli, et veerud ikka mahuksid paberile ära.

KWordQuiz - ussc2.kvtml Name: _____ Date: _____

	State	Capital	Score
1	Alabama		
2	Alaska		
3	Arizona		
4	Arkansas		
5	California		
6	Colorado		
7	Connecticut		

Sähvikud Kaks 3" x 5" kaarti leheküljele. Kaardid trükitakse alati rõhtpaigutusega.


KWordQuiz - ussc2.kvtml


State	Capital
Alabama	Montgomery

Peatükk 10

Õpetajarežiim

KWordQuizi võib käivitada ka õpetajarežiimis. Selles režiimis kuvab rakendus teatava ajavahemiku järel valitud sõnastiku sõnu. KWordQuizi käivitamiseks õpetajarežiimis vajuta klahve **Alt-F2** ja kirjuta **kwordquiz -g tutor sõnastikufail.kvtml**. Osa *sõnastikufail.kvtml* võib ka ära jätta.



Kui klõpsad nupule **OK**, jätkab KWordQuiz tegutsemist taustal. KWordQuizi tegutsemist saab juhtida süsteemialve ikooni  menüüga (mille saab avada ikoonile hiire parema nupuga klõpsates).

Menüüs on neli elementi:

Alusta harjutamist

Alustab õpetajarežiimi harjutust.


Ava...

Avab olemasoleva sõnavaradokumendi.

KWordQuizi käsiraamat


Seadista KWordQuizi õpetajat...

Avab õpetajarežiimi seadistusedialoogi.




Õpetaja seadistuste kaardil saab kindlaks määrata intervalli, millega sähvikud vahetuvad, ja sähvikute vältimise ning sisse või välja lülitada valiku **Harjutamise alustamine kohe sõnaraamatufaili avamisel**.

Praegu on võimalik sähvikute vältimise puhul valida **omastiili** ja **minimalistliku** stiili vahel.




Omastiili on mõtet kasutada uhkete, pilte sisaldavate sõnastike puhul.

KWordQuizi käsiraamat



Minimalistlikku stiili on mõtet kasutada lihtsate sõnastike korral.



Kiirklahvide seadistuste kaardil saab määrata kindlaks kiirklahvid õpetajarežiimi toiminguteks. Vaikimisi kehtivad **Ctrl-Alt-J** sulgemiseks ja **Ctrl-Alt-H** sähviku pööramiseks.


Välju

Lõpetab KWordQuizi töö.

Peatükk 11

Dialoogid


11.1 Üldised seadistused



Siin saab valida, millist tüüpi seanss avatud sõnavara puhul käivitada. Otse viktoriinile minnes ei näe sa eelnevalt ühtegi kirjet.

Nupp **Vaikeväärtused** taastab rakenduse eelnevalt määratud vaikeseadistused. **Rakenda** kehtestab ettevõtetud muudatused ja jätab dialoogi avatuks. **OK** kehtestab ettevõtetud muudatused ja sulgeb dialoogi. **Loobu** sulgeb dialoogi muudatusi tegemata.

11.2 Redaktori seadistused




Siin saab määrata, mida võtab redaktori kasutamise ajal ette vajutus klahvile **Enter**.

Samuti saab siin sisse lülitada **tühikute kasutamise**. Selle keelamine suurendab veidi rakenduse jõudlust.

Nupp **Vaikeväärtused** taastab rakenduse eelnevalt määratud vaikeseadistused. **Rakenda** kehtestab ettevõetud muudatused ja jätab dialoogi avatuks. **OK** kehtestab ettevõetud muudatused ja sulgeb dialoogi. **Loobu** sulgeb dialoogi muudatusi tegemata.

11.3 Viktoriini seadistused



Sähvikuseansside puhul saab valida, kas kaarte keerata automaatselt, ja kas neid lugeda õigesti või valesti vastatuks. Samuti saab siin sisestada sekundites aja, mille järel kaardid automaatselt ümber keeratakse.


Mitme valikuga viktoriini puhul saab määrata, kas valiku õigsust kontrollitakse kohe või tuleb selleks kasutada menüükäsku **Viktoriin** → **Kontrolli**.

Küsimuste-vastuste viktoriini puhul saab valida, kas küsimused, mille puhul kasutad menüükäsku **Viktoriin** → **Vihje**, loetakse valesti vastatuks või mitte.

Kõigi seansside jaoks saab määrata, kas hinnangut näidatakse protsentides või absoluutarvudes.

Nupp **Vaikeväärtused** taastab rakenduse eelnevalt määratud vaikeseadistused. **Rakenda** kehtestab ettevõetud muudatused ja jätab dialoogi avatuks. **OK** kehtestab ettevõetud muudatused ja sulgeb dialoogi. **Loobu** sulgeb dialoogi muudatusi tegemata.


11.4 Sähviku välimuse seadistused



Sähvikuseansside jaoks saab valida teksti, kaartide ja raamide **fondi** ning värvi. Klõpsuga nupule **Vaheta** saab omavahel vahetada kaartide **esikülje** ja **tagakülje**.

Nupp **Vaikeväärtused** taastab rakenduse eelnevalt määratud vaikeseadistused. **Rakenda** kehtestab ettevõetud muudatused ja jätab dialoogi avatuks. **OK** kehtestab ettevõetud muudatused ja sulgeb dialoogi. **Loobu** sulgeb dialoogi muudatusi tegemata.

11.5 Erisümbolite seadistused



Erisümbolite lisamiseks sõnavarakirjetesse saab kasutada üheksat spetsiaalset toimingut. Vali loendist mõni toiming ja klõpsa nupule **Sümbol...**, misjärel saad valida antud toiminguga seotud sümboli. Aknas näidatakse valitud sümbolit ka suurelt.


Iga toiminguga seotud kiirklahvi saab muuta menüükäsuga **Seadistused** → **Kiirklahvide seadistamine...**

Nupp **Vaikeväärtused** taastab rakenduse eelnevalt määratud vaikeseadistused. **Rakenda** kehtestab ettevõetud muudatused ja jätab dialoogi avatuks. **OK** kehtestab ettevõetud muudatused ja sulgeb dialoogi. **Loobu** sulgeb dialoogi muudatusi tegemata.

11.6 Veeru seadistused

Selle dialoogi saab avada menüükäsuga **Sõnavara** → **Veeru seadistused....**


KWordQuizi käsiraamat



Selles dialoogis saab määrata sõnavaradokumendi veergude tiitlid, klaviatuuriasetused ja laiuse. Muudatuste rakendamiseks klõpsa nupule **OK**, kui sa aga midagi muuta ei soovigi, siis nupule **Loobu**.

11.7 Erisümbolid

Selle dialoogi avamiseks klõpsa nupule **Märk...** KWordQuizi seadistusedialoogi kaardil **Erisümbolid**.



Selles dialoogis saab valida mis tahes erisümboli, mida soovid siduda aktiivse [erisümbolitoimingu](#)ga.

Peatükk 12

Küsimused ja vastused

Seda dokumenti on võibolla juba uuendatud. Värskema versiooni leiad aadressilt <http://docs.kde.org/current/kdeedu/>.

Peatükk 13

Autorid ja litsents

KWordQuiz

Rakenduse autoriõigus 2003-2008: Peter B. Hedlund peter.hedlund@kdemail.net

Dokumentatsiooni autoriõigus 2003-2008: Peter B. Hedlund peter.hedlund@kdemail.net

Tõlge eesti keelde: Marek Laanebald Marek.Laanebald@starman.ee

Käesolev dokumentatsioon on litsenseeritud vastavalt GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi tingimustele.

Käesolev programm on litsenseeritud vastavalt GNU Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele.

Lisa A

Paigaldamine

A.1 KWordQuizi hankimine

KWordQuiz on osa KDE projektist <http://www.kde.org/> .

KWordQuiz asub pakettis kdedu KDE projekti peamises FTP saidis <ftp://ftp.kde.org/pub/kde/>

A.2 Kompileerimine ja paigaldamine

Et KWordQuiz oma süsteemis kompileerida ja paigaldada, anna KWordQuiz baaskataloogis järgmised käsud:

```
% ./configure  
% make  
% make install
```

Kuna KWordQuiz kasutab **autoconf**'i ja **automake**'i, ei tohiks kompileerimisel probleeme esineda. Kui neid siiski ette tuleb, anna sellest palun teada KDE meililistides.