

# Das Handbuch zu Systemeinstellungen

Richard A. Johnson  
Übersetzung: Burkhard Lück



## Das Handbuch zu Systemeinstellungen

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einführung</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Systemeinstellungen verwenden</b>	<b>6</b>
2.1	Starten der Systemeinstellungen . . . . .	6
2.2	Das Fenster der Systemeinstellungen . . . . .	6
2.3	Kategorien und Module der Systemeinstellungen . . . . .	7
2.4	Die Systemeinstellungen beenden . . . . .	8
2.5	Systemeinstellungen einrichten . . . . .	8
2.6	Einzelne Systemeinstellungen-Module ausführen . . . . .	8
<b>3</b>	<b>Systemeinstellungen-Module</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Danksagungen und Lizenz</b>	<b>10</b>

## **Zusammenfassung**

Diese Dokumentation beschreibt die Anwendung zur Einrichtung und Verwaltung Ihrer Arbeitsumgebung.

# Kapitel 1

## Einführung

In den Systemeinstellungen sind für den Benutzer alle Einrichtungsmodule für die Arbeitsumgebung enthalten und ermöglichen damit einen bequemen Zugriff auf alle Einstellungen für Ihre Arbeitsfläche.

Die Systemeinstellungen bestehen aus vielen einzelnen Modulen. Jedes Modul ist eine eigene Anwendung, die jedoch in den Systemeinstellungen an einer Stelle zusammengefasst ist.

### TIP

Jedes Systemeinstellungs-Modul kann einzeln ausgeführt werden  
Siehe den Abschnitt [Systemeinstellungen-Module einzeln ausführen](#) für weitere Informationen.

In den Systemeinstellungen sind alle Einrichtungsmodule in mehrere Kategorien eingeordnet:

- [Erscheinungsbild](#)
- [Arbeitsbereich](#)
- [Persönliche Informationen](#)
- [Netzwerk](#)
- [Hardware](#)

Alle Module der Systemeinstellungen werden in eine dieser Kategorien eingeordnet, damit es einfacher ist, das richtige Einstellungsmodul zu finden.

## Kapitel 2

# Systemeinstellungen verwenden

In diesem Abschnitt finden Sie allgemeine Erläuterungen zum Umgang mit den Systemeinstellungen. Informationen über die einzelnen Module finden Sie im Abschnitt [Systemeinstellungen-Module](#).

### 2.1 Starten der Systemeinstellungen

Die Systemeinstellung kann auf drei Arten gestartet werden:

1. Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen** → **Systemeinstellungen**.
2. Drücken Sie die Tastenkombination **Alt-F2** oder **Alt-Leertaste**. Damit öffnen Sie den KRunner-Dialog. Geben Sie den Befehl **systemsettings5** ein und drücken Sie die Taste **Eingabe**.
3. Sie können **systemsettings5 &** an jeder Eingabeaufforderung eingeben.

Alle drei Methoden starten die Systemeinstellungen.

### 2.2 Das Fenster der Systemeinstellungen

Wenn Sie die Systemeinstellungen starten, wird Ihnen ein Fenster präsentiert, welches in zwei funktionale Teile unterteilt werden kann.

Am oberen Rand befindet sich eine Werkzeugleiste. Darin finden Sie Aktionen, um mit **Alle Einstellungen** aus einem Modul wieder zurück zur Hauptansicht zurückzugehen. Außerdem enthält die Werkzeugleiste ein Menü **Hilfe** und einen Knopf **Einrichten**, mit dem ein Dialog mit Einstellungen zur Ansicht geöffnet wird.

Um nach einem Begriff in allen Modulen zu suchen, geben Sie in der Ansicht **Alle Einstellungen** ein Stichwort in das Suchfeld rechts oben in der Werkzeugleiste ein. Bei der Eingabe der ersten Zeichen wird eine Liste mit passenden Begriffen aufgeklappt. Wählen Sie einen Eintrag aus, dann werden nur die Module mit Einstellungen für dieses Stichwort aktiviert, alle anderen nicht passenden Module können nicht gewählt werden und sind in hellgrau angezeigt.

Hat der Fensterbereich mit der Symbolanzeige den Fokus, können Sie den ersten Buchstaben eines Moduls oder einer Modulgruppe eingeben, um sie auszuwählen. Bei der nächsten Eingabe des gleichen Buchstabens wechselt die Auswahl zur nächsten Übereinstimmung.

Unter der Werkzeugleiste werden die einzelnen Module oder Modulgruppen der Systemeinstellungen als Symbole in Kategorien gruppiert angezeigt. Als Voreinstellung erscheinen Kurzinfos über den Inhalt eines Moduls oder der Module in der Gruppe, wenn der Mauszeiger einige Sekunden auf einem Symbol stehen bleibt.

## 2.3 Kategorien und Module der Systemeinstellungen

Ein kurzer Überblick über alle Kategorien und deren Module:

### Erscheinungsbild

- Arbeitsbereich-Design (Erscheinungsbild, Arbeitsflächen-Design, Startbildschirm, Zeigerdesigns)
- Farben
- Schriftart (Schriftarten, Schriftarten-Verwaltung)
- Symbole (Symbole, Emoticons)
- Anwendungs-Stil (Fensterdekoration, Stil der Bedienelemente, GNOME Anwendungs-Stil (GTK))

### Arbeitsbereich

- Arbeitsflächen-Verhalten (Arbeitsbereich, Arbeitsflächen-Effekte, Bildschirmränder, Bildschirmsperre, Virtuelle Arbeitsflächen, Aktivitäten)
- Fensterverwaltung (Fensterverhalten, Anwendungsumschalter, KWin-Skripte, Fensterregeln)
- Kurzbefehle (Standard-Kurzbefehle, Globale Kurzbefehle, Webkürzel, Eigene Kurzbefehle)
- Starten und Beenden (Anmeldungs Bildschirm (SDDM), Autostart, Hintergrunddienste, Arbeitsflächen-Sitzung, Startbildschirm)
- Suchen (Plasma-Suche, Dateisuche)

### Persönliche Informationen

- Benutzerkontodetails (KDE-Passwortspeicher, Benutzerverwaltung)
- Regionaleinstellungen (Übersetzungen, Formate, Rechtschreibprüfung, Datum & Zeit)
- Benachrichtigungen
- Anwendungen (Standard-Anwendungen, Dateizuordnungen, Orte, Programmstartanzeige)
- Zugangshilfen

### Netzwerk

- Verbindungen
- Einstellungen (Proxy, Verbindungseinstellungen, SSL-Einstellungen, Zwischenspeicher, Cookies, Browserkennung)
- Verbindungen (Windows-Freigaben)
- Bluetooth (Geräte, Adapter, erweiterte Einstellungen)

### Hardware

- Eingabegeräte (Tastatur, Maus, Joystick, Touchpad)
- Anzeige und Monitor (Anzeigen, Compositor, Gamma)

- Multimedia (Lautstärke, Audio und Video)
- Energieverwaltung (Energiesparmodus, Erweiterte Einstellungen, Aktivitäten-Einstellungen)
- Wechselmedien (Geräte-Aktionen, Wechselmedien)

**TIP**

Benutzen Sie das Suchfeld rechts oben in der Ansicht **Alle Einstellungen**, um mit einem Stichwort alle zutreffenden Module zu finden. Bei der Eingabe der ersten Zeichen wird eine Liste mit passenden Stichwörtern geöffnet und nur die passenden Module werden aktiviert.

## 2.4 Die Systemeinstellungen beenden

Die Systemeinstellungen können auf folgende Weise beendet werden:

1. Drücken Sie **Strg-Q** auf der Tastatur.
2. Klicken Sie auf den Knopf **Beenden** in der Werkzeugleiste.

## 2.5 Systemeinstellungen einrichten

Mit dem Knopf **Einrichten** in der Werkzeugleiste können einige Einstellungen für die Systemeinstellungen geändert werden. Alternativ zur voreingestellten **Symbolansicht** kann die **Baumannsicht** oder die **Seitenleistenansicht** verwendet werden. In der **Seitenleistenansicht** werden auf der Startseite die häufig benutzten Module für einen schnellen Zugriff angezeigt.

Ist **Detaillierte Kurzinfs anzeigen** abgeschaltet, werden nur noch einfache Kurzinfs und nicht die Einträge einer Modulgruppe angezeigt.

Für die **Baumannsicht** gibt es eine Einstellung, um die erste Ebene automatisch beim Start der Systemeinstellungen auszuklappen.

## 2.6 Einzelne Systemeinstellungen-Module ausführen

Einzelne Module können auch unabhängig von den Systemeinstellungen gestartet werden. Geben Sie dazu auf der Befehlszeile **kcmshell5** ein. Mit **kcmshell5 --list** wird eine Liste aller verfügbaren Systemeinstellungen-Module ausgegeben.

Außerdem können Sie KRunner starten und mit der Eingabe von Schlüsselwörtern beginnen. Dann wird eine Liste von passenden Modulen mit vorangestelltem „Systemeinstellungen“ angezeigt.



## Kapitel 3

# Systemeinstellungen-Module

Um die Gebrauch der Systemeinstellungen zu erleichtern, sind alle Module in fünf Kategorien eingeordnet. In jeder Kategorie werden die Module als Symbolansicht in Gruppen zusammengefasst. Wenn Sie auf das Symbol eines Moduls doppelklicken, wird der Einstellungsdialog dieses Moduls im Hauptfenster geöffnet.

Jedes Modul hat einige oder alle der folgenden Knöpfe:

### Hilfe

Mit diesem Knopf erhalten Sie Hilfe zum aktuellen Modul. Das KDE-Hilfezentrum wird mit ausführlichen Informationen zu diesem Modul in einem neuen Fenster geöffnet.

### Voreinstellungen

Klicken Sie auf diesen Knopf, so werden alle Einstellungen in diesem Modul wieder auf die Standardwerte zurückgesetzt. Sie müssen **OK** drücken, um die aktuellen Einstellungen zu speichern.

### Zurücksetzen

Dieser Knopf setzt das Modul auf die vorherigen Einstellungen zurück.

### Anwenden

Ein Klick auf diesen Knopf speichert alle Änderungen in. Falls Sie Einstellungen geändert haben, werden diese Änderungen durch Klicken auf **Anwenden** aktiviert.

#### ANMERKUNG

Sie müssen entweder alle Änderungen anwenden oder die Einstellungen wieder auf die vorherigen Werte zurücksetzen, ehe Sie zum nächsten Modul wechseln.

Falls Sie versuchen, das Modul zu wechseln, ohne vorher die Einstellungen zu speichern oder wieder zurückzusetzen, werden Sie gefragt, ob Sie die Änderungen speichern oder verwerfen wollen.

## Kapitel 4

# Danksagungen und Lizenz

Systemeinstellungen

Program Copyright 2007 Benjamin C. Meyer.

Programm Copyright 2009 Ben Cooksley.

Mitwirkende:

- Will Stephenson [wstepheson@kde.org](mailto:wstepheson@kde.org)
- Michael D. Stemple, Jr. [manchicken@notsofast.net](mailto:manchicken@notsofast.net)
- Matthias Kretz [kretz@kde.org](mailto:kretz@kde.org)
- Daniel Molkentin [molkentin@kde.org](mailto:molkentin@kde.org)
- Matthias Elter [elter@kde.org](mailto:elter@kde.org)
- Frans Englich [englich@kde.org](mailto:englich@kde.org)
- Michael Jansen [kde@michael-jansen.biz](mailto:kde@michael-jansen.biz)

Dokumentation Copyright (c) 2008 Richard A. Johnson [rjohnson@kde.org](mailto:rjohnson@kde.org)

Übersetzung Burkhard Lücklueck [hube-lueck.de](mailto:hube-lueck.de)

Diese Dokumentation ist unter den Bedingungen der [GNU Free Documentation License](#) veröffentlicht.

Dieses Programm ist unter den Bedingungen der [GNU General Public License](#) veröffentlicht.