

Avvio automatico

Anne-Marie Mahfouf
Traduzione della documentazione: Valter Mura



Avvio automatico

Indice

1 Gestore avvio automatico	4
1.1 Migrazione da Spazi di lavoro di KDE 4	4
1.2 Disabilitare i file di avvio automatico forniti dalla tua distribuzione	4
1.3 Visualizzazione dei file	5
1.4 Azioni	5

1 Gestore avvio automatico

Questo modulo è uno strumento di configurazione per la gestione dei programmi da avviare con la tua copia di Plasma. Esso ti permette di aggiungere e gestire programmi o script da eseguire automaticamente all'avvio o lo spegnimento della tua sessione Plasma.

NOTA

Nota che in questo modulo tutte le modifiche sono immediatamente applicate.

Il programma analizza le cartelle `$HOME/.config/autostart/` per gli script di accesso e le applicazioni, `$HOME/.config/plasma-workspace/env` per gli script di pre-avvio e `$HOME/.config/plasma-workspace/shutdown` per quelli di uscita, al fine di verificare e visualizzare quali programmi e script sono ivi già presenti, permettendone una facile gestione.

Gli script di accesso sono file `.desktop` con una chiave `X-KDE-AutostartScript=true`. Gli script di pre-avvio vengono eseguiti prima e possono essere utilizzati per impostare le variabili d'ambiente.

NOTA

Nota che puoi cambiare la posizione della tua cartella Autostart in **Applicazioni → Posizioni** nella categoria **Personalizzazione** delle Impostazioni di sistema e impostare una cartella diversa da `$HOME/.config/autostart`.

Per informazioni su come configurare il comportamento di avvio della tua sessione di Plasma, leggi anche [Sessione del desktop](#) e [Servizi in background](#).

Alcune applicazioni KDE gestiscono il comportamento di avvio automatico per conto proprio, ad es. puoi abilitare o disabilitare l'avvio automatico di una applicazione nella finestra di dialogo delle impostazioni (KAlarm) o devi usare **File → Esci** (Konversation, Kopete), in caso contrario l'applicazione rimarrà attiva nel vassoio di notifica e verrà avviata alla sessione successiva.

1.1 Migrazione da Spazi di lavoro di KDE 4

Per migrare le tue impostazioni di avvio automatico personalizzate da Spazi di lavoro di KDE 4:

```
Copia i file desktop da $HOME/.kde/Autostart a $HOME/.config/autostart  
Copia i file script di pre-avvio da $HOME/.kde/Autostart a $HOME/.config/plasma-workspace/env  
Copia i file script di spegnimento da $HOME/.kde/Autostart a $HOME/.config/plasma-workspace/shutdown
```

1.2 Disabilitare i file di avvio automatico forniti dalla tua distribuzione

Il modo corretto per disabilitare un elemento con avvio automatico, per esempio il programmino della stampante (se la utilizzi saltuariamente), è copiare il suo file `.desktop` nella tua cartella personale di avvio automatico. Qualsiasi elemento con lo stesso nome contenuto in `$HOME/.config/autostart` avrà la precedenza sul file `.desktop` contenuto nel pacchetto predefinito. Aggiungi al file `.desktop` copiato la riga seguente:

```
Hidden=true
```

Avvio automatico

1.3 Visualizzazione dei file

La parte principale del modulo mostra i programmi caricati all'avvio di Plasma, inclusi gli script avviati prima o durante l'avvio o le chiusure di Plasma.

Icona

Questa colonna mostra il nome dell'icona del programma o lo script che vuoi avviare con Plasma. L'icona è estratta dalla chiave Icon del file desktop per un programma, ed è l'icona predefinita per uno script.

Nome

Questa colonna mostra il nome del programma o lo script che vuoi avviare con Plasma. Il nome è estratto dalla chiave Name dal file .desktop per un programma, ed è il nome_file per uno script.

Proprietà

Questo pulsante viene mostrato solo quando passi il puntatore del mouse sull'elemento. Esso (attivabile solo per programmi e script di accesso, ossia file .desktop) permette di modificare le proprietà del programma o dello script. Saranno presenti le proprietà generali, i permessi, un'anteprima, quando possibile, e le proprietà collegate all'applicazione o allo script di accesso. Il comando predefinito è estratto dal file .desktop dalla chiave Exec.

Per uno script di uscita, il comando è il percorso ad esso e non può essere modificato.

Rimuovi

Questo pulsante viene mostrato solo quando passi il puntatore del mouse sull'elemento. Se premi il pulsante – rimuoverai immediatamente il file desktop per il programma, lo script o il collegamento simbolico nella cartella Autostart.

1.4 Azioni

In basso trovi il pulsante combinato **Aggiungi...** che ti permette di scegliere il tipo di elemento da aggiungere. Puoi aggiungere programmi e script di accesso e uscita.

Aggiungi programma

Premendo questo elemento viene mostrata la finestra di dialogo standard di Plasma **Scegli applicazione** che permette di scegliere quale programma vuoi avviare. Dopo aver scelto il programma e premuto il pulsante **OK** ti saranno mostrate le proprietà del programma.

Questo copierà il programma file .desktop nella cartella Autostart.

Aggiungi script di accesso...

Questo elemento apre una finestra di dialogo che chiede la posizione dello script da aggiungere. Agli script impostati per essere eseguiti all'accesso corrisponderà un file .desktop creato nella tua cartella Autostart e saranno eseguiti durante l'avvio di Plasma.

Aggiungi script di uscita...

Questo elemento apre una finestra di dialogo che chiede la posizione dello script da aggiungere. Gli script impostati per essere eseguiti all'uscita sono copiati o collegati simbolicamente nella cartella \$HOME/.config/plasma-workspace/shutdown e sono eseguiti automaticamente durante l'arresto di Plasma dopo che l'utente ha terminato la propria sessione.