

Lettertypen

Mike McBride

Anne-Marie Mahfouf

Vertaling van het handboek: Niels Reedijk

Vertaler/Nalezzer: Alexander S. Koning




Lettertypen

Inhoudsopgave

1	Lettertypen	4
1.1	Anti-aliasing gebruiken voor tekst	5
1.2	Lettertypen DPI	6

1 Lettertypen

Deze module is bedoeld om u de mogelijkheid te geven om gemakkelijk verschillende lettertypen te kunnen selecteren voor de verschillende onderdelen van de KDE Desktop.



Deze module bevat verschillende lettertype groepen om u heel flexibel te laten zijn in het instellen van uw lettertypen:

- **Algemeen:** Wordt overal gebruikt waar de overige groepen lettertypen niet van toepassing zijn
- **Vaste breedte:** Overal waar een niet-proportioneel lettertype is aangegeven
- **Klein:** Wanneer kleine lettertypen worden gebruikt
- **Werkbalk:** Het lettertype dat in de werkbalken van KDE-toepassingen wordt gebruikt
- **Menu:** Het lettertype dat wordt gebruikt in de menu's van KDE-toepassingen)
- **Venstertitels:** Het lettertype dat wordt gebruikt in de venstertitels
- **Taakbalk:** Het lettertype dat in de taakbalk wordt gebruikt
- **Bureaublad:** Het lettertype dat wordt gebruikt voor de tekst bij bureaubladpictogrammen

Elk lettertype heeft een corresponderende knop **Kiezen....** Door op deze knop te klikken verschijnt er een dialoogvenster. U kunt dit dialoogvenster gebruiken om een nieuw lettertype, stijl en grootte te kiezen. Vervolgens kunt u op **OK** klikken om de verandering door te voeren.

Activeer het item **Alleen lettertypen met gelijke afstanden tonen** om alle variabele breedte lettertypen uit de lijst te filteren.


Een voorbeeld van het lettertype dat u heeft gekozen verschijnt in het de ruimte tussen de naam van de lettertypegroep en de knop "Kiezen..."

Wanneer u klaar bent klikt u op **OK**, en alle componenten van KDE worden herstart zodat uw veranderingen meteen effect hebben.

Lettertypen

De knop **Alle lettertypen aanpassen...** geeft u de mogelijkheid om snel een eigenschap of alle eigenschappen in te stellen voor alle hierboven geselecteerde lettertypen. Een lettertype-selectievenster vergelijkbaar met het standaard dialoogvenster zal verschijnen en u de mogelijkheid geven om het **Lettertype**, de **Tekenstijl** of de **Grootte** onafhankelijk van elkaar in te stellen. U kunt één, twee of drie van deze opties kiezen en ze zullen worden toegepast op alle lettertypegroepen.

Activeer het item **Alleen lettertypen met gelijke afstanden tonen** om alle variabele breedte lettertypen uit de lijst te filteren.



Als u bijvoorbeeld verschillende lettertypen heeft gekozen en vindt dat deze een maat te groot zijn (dit gebeurt vaak wanneer u bijv. van schermresolutie wisselt) dan kunt u een nieuwe grootte op alle lettertypen toepassen zonder dat de lettertypen en stijlen zelf wijzigen.

1.1 Anti-aliasing gebruiken voor tekst

Om instellingen voor anti-aliasing te gebruiken, activeer het item **Ingeschakeld** en selecteer eigen instellingen.

Het keuzevakje **Bereik van anti-aliasing uitsluiten** biedt dat anti-aliasing *niet* voor bepaalde tekengroottes wordt toegepast. Het bereik stelt u in met twee combolijsten eronder.

U kunt ook de methode kiezen die voor anti-aliasing van uw lettertypen en hoe sterk deze toegepast dient te worden met wijzigen van de [Sub-pixel rendering](#) en [font hinting](#). Het is ook mogelijk om **DPI van lettertype af te dwingen** voor de [schermrendering](#). Als u deze opties niet kent, kunt u het beste deze zo laten staan.

OPMERKING

De mogelijkheid om letters en pictogrammen te anti-aliasen vereist dat u ondersteuning in zowel de schermserver als in de Qt™ toolkit hebt, dat u geschikte lettertypen hebt geïnstalleerd, en dat u gebruik maakt van de ingebouwde lettertypemogelijkheid van de schermserver. Als u nog steeds problemen heeft, neem dan contact op met de juiste KDE e-maillijst.

1.2 Lettertypen DPI

Forceer lettertypen DPI: stelt een alternatieve DPI voor anders dan uw die van uw systeem, die wordt gebruikt als standaard wanneer deze instelling is **Uitgeschakeld**. U kunt controleren op welke DPI uw X-server is ingesteld door het uitvoeren van **xdpyinfo | grep resolution** in een terminalvenster en dan de DPI wijzigen met het afrolvak. Dit zal alleen worden gebruikt door nieuw opgestarte applicaties.