

Tipos de Letra

Mike McBride
Anne-Marie Mahfouf
Tradução: José Pires




Tipos de Letra

Conteúdo

1	Tipos de Letra	4
1.1	Texto com 'anti-aliasing'	5
1.2	DPI dos tipos de Letra	6

1 Tipos de Letra

Este módulo está desenhado para lhe permitir seleccionar facilmente os tipos de letra para as diferentes partes do ambiente de trabalho do KDE.



O painel consiste em diferentes grupos de tipos de letra diferentes para lhe dar bastante flexibilidade ao configurar os seus tipos de letra:

- **Geral:** Usado em todo o lado em que os outros grupos de letra não se apliquem
- **Tamanho fixo:** Em todo o lado onde é necessário um tipo de letra monoespaçado
- **Pequeno:** Quando são usados tipos de letra pequenos
- **Barra de ferramentas:** O tipo de letra usado nas barras de ferramentas das aplicações do KDE
- **Menu:** Tipo de letra usado nos menus das aplicações do KDE
- **Título da janela:** O tipo de letra usado nos títulos das janelas
- **Barra de tarefas:** O tipo de letra usado na barra de tarefas do painel do KDE
- **Ecrã:** O tipo de letra usado no ecrã para identificar os ícones

Cada tipo de letra tem um botão **Escolher...** correspondente. Ao carregar neste botão aparece-lhe uma janela. Pode utilizar essa janela para escolher um novo tipo, estilo, tamanho e codificação de letra. Depois, basta carregar em **Ok**.


Será mostrado um exemplo do tipo de letra escolhido no espaço entre o nome do grupo de tipos de letra e o botão **Escolher...**

Quando terminar, só precisa de carregar em **OK**, e todos os componentes necessários do KDE serão reinicializados de modo a que as suas alterações tomem imediatamente efeito.

O **Ajustar Todos os Tipos de Letra...** permite-lhe definir uma propriedade ou conjunto de propriedades para todos os tipos de letra seleccionados em cima. Uma janela de selecção de tipos de letra, semelhante à normal, irá aparecer, com a diferença que existirão opções que lhe permitirão

Tipos de Letra

alterar o **Tipo de Letra**, o **Estilo da Letra** ou **Tamanho**, independentemente uns dos outros. Pode escolher qualquer uma, duas ou três destas opções, de modo a que sejam aplicadas a todos os grupos de tipos de letra.



Por exemplo, se tiver seleccionado diferentes tipos de letra em cima, e reparar que estão todos muito grandes (isto normalmente acontece quando muda de resolução do ecrã, por exemplo), pode aplicar um novo tamanho de letra a todos os tipos, sem afectar a sua configuração dos estilos dos tipos de letra.

1.1 Texto com 'anti-aliasing'

As opções de suavização por omissão são as usadas a nível do seu sistema e chamam-se **Configuração do Sistema**. Poderá desactivar toda a suavização se escolher a opção **Desactivado** na lista.

Para usar e configurar a suavização, basta escolher **Activo** no campo à direita de **Usar o 'anti-aliasing'**. O botão **Configurar...** irá então ficar activa e, se carregar nela, aparecerá uma janela para configurar a suavização.

A janela de propriedades do 'anti-aliasing'

Se assinalar a opção **Excluir o intervalo**, poderá indicar qual o intervalo dos tipos de letra que *não* sofrerão o 'anti-aliasing'. Este intervalo é indicado através de duas listas na mesma linha.

Poderá também escolher o método que o KDE irá usar para criar um visual suavizado nos seus tipos de letra e com que potência será aplicado. Se não conhecer os métodos individuais, deverá deixar esta opção inalterada.

NOTA

A funcionalidade de usar os tipos de letra suavizados obriga a que tenha suporte quer no X quer na biblioteca Qt™, que tenha os tipos de letra convenientes instalados e que esteja a utilizar as capacidades de servidor de tipos de letra do servidor X. Se continuar a ter problemas, contacte a lista de correio do KDE apropriada ou veja a FAQ.

1.2 DPI dos tipos de Letra

Forçar o DPI dos tipos de letra: propõe-lhe um número de DPI ou PPP (pontos por polegada) diferente do do seu sistema, que é usado por omissão quando esta opção está como **Desactivado**. Poderá verificar o número de DPI que o seu servidor X tem configurado, executando o comando **xdpinfo | grep resolution** num terminal, mudando depois o DPI na lista. Este será aplicado apenas para as aplicações executadas a seguir.