

O Manual do Exportação da Configuração PIM

Laurent Montel
Scarlett Clark
Tradução: José Pires



O Manual do Exportação da Configuração PIM

Conteúdo

1	Introdução	4
1.1	Usar o Exportação da Configuração PIM	4
2	Créditos e Licença	5

1 Introdução

O Exportação da Configuração PIM permite exportar e importar definições de PIM e o correio local. Poderá criar cópias de segurança e repo-las a partir dos seguintes programas:

KMail
KNotes
Akgregator
KAddressBook
KAlarm
KOrganizer
Blogilo

1.1 Usar o Exportação da Configuração PIM

A salvaguarda dos dados é uma boa-prática essencial para todos os utilizadores. O Exportação da Configuração PIM é uma ferramenta óptima para salvaguardar ou mover todas as suas definições para uma nova instalação. Também poderá usar o Exportação da Configuração PIM para importar as cópias de segurança anteriores.

Poderá usar a opção **Ferramentas** → **Exportar os Dados do KMail...** através da janela de mensagem; o Exportação da Configuração PIM poderá ser executado como uma aplicação autónoma se executar o Exportação da Configuração PIM no lançador de aplicações.

Para criar uma cópia de segurança, seleccione a opção **Ficheiro** → **Salvaguardar os Dados...**, que lhe irá pedir para fechar todas as aplicações do 'kdepim'.

ATENÇÃO

Certifique-se que fecha todas as janelas; é possível alguma perda de dados se não o fizer.

Assim que as tiver fechado, carregue em **Sim** para continuar ou em **Não** para cancelar.


Ser-lhe-á pedido para criar um nome para a cópia de segurança, indicando esse nome no campo de texto **Ficheiro**, isto é *minhas-definicoes*. O tipo de ficheiro que é usado na gravação é o *.zip*.

O ecrã seguinte permitir-lhe-á seleccionar o que deseja salvaguardar; por omissão, está tudo seleccionado.

NOTA

KMail A selecção do correio só irá salvaguardar as mensagens nas suas 'Pastas Locais', as definições do IMAP e irá transferir as mensagens ao repor. Se tiver mensagens num servidor de IMAP que deseja salvaguardar, deverá usar o [Agente de Arquivo de Pastas](#) para arquivar essas mensagens numa pasta local.

O Manual do Exportação da Configuração PIM



Janela de Selecção

O ecrã final mostra o registo do processo de geração da cópia de segurança. Poderá fechar a janela assim que tiver revisto o registo e validado que a sua cópia de segurança foi criada com sucesso.

Para repor a sua cópia de segurança, seleccione a opção **Ficheiro** → **Repor os Dados...** dentro do Exportação da Configuração PIM.

Se usar a opção **Ferramentas** → **Mostrar a Informação do Arquivo**, poderá seleccionar um pacote de arquivo de salvaguarda (cópia de segurança) e ver o seu conteúdo.

2 Créditos e Licença

Exportação da Configuração PIM

Programa com 'copyright' 2013 de Laurent Montel montel@kde.org

Documentação com 'copyright' (c) 2013 de Laurent Montel montel@kde.org

Tradução de José Nuno Pires zepires@gmail.com

A documentação está licenciada ao abrigo da [GNU Free Documentation License](#).

Este programa está licenciado ao abrigo da [GNU General Public License](#).