

# KDiskFree käsiraamat

JonathanŠinger  
Michael Kropfberger  
Tõlge eesti keelde: Marek Laane



## KDiskFree käsiraamat

# Sisukord

<b>1</b>	<b>Sissejuhatus</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>KDiskFree kasutamine</b>	<b>6</b>
2.1	KDiskFree käivitamine . . . . .	6
2.2	Peaaken . . . . .	6
2.3	Menüüriba ja seadistamine . . . . .	7
2.3.1	Menüü Fail . . . . .	7
2.3.2	Seadistustediaaloo . . . . .	7
<b>3</b>	<b>Autorid ja litsents</b>	<b>8</b>

## **Kokkuvõte**

KDiskFree näitab saadaolevaid failiseadmeid ja nende kohta käivat infot.

## Peatükk 1

# Sissejuhatus

KDiskFree näitab saadaolevaid failiseadmeid (kõvaketta partitsioonid, disketi- ja CD-seadmed, USB-pulgad jne.) koos infoga nende mahu, vaba ruumi, tüübi ja ühenduspunkti kohta. Samuti on võimalik seadmeid ühendada ja lahutada ning neid failihalduris vaadata.

KDiskFree sarnaneb Infokeskuse partitsioonide mooduliga, kuid võtab enda alla ekraanil vähem ruumi. See on päris kasulik omadus, kui soovid KDiskFree akent kogu aeg kättesaadavana hoida.

## Peatükk 2

# KDiskFree kasutamine





### 2.1 KDiskFree käivitamine

Anna käsuraal korraldus **kdf** või vali **Kettakasutus** rakenduste käivitaja alammenüüst **Süsteem**. Kasutada saab Qt™ ja KDE tavapäraseid käsura võtmeid, millest ülevaate saab käsuga **kdf --help**.

### 2.2 Peaaken

KDiskFree peaaken näitab saadaolevaid failiseadmeid.

Tavapärastelt on näha järgmised infoväljad:

Device	Type	Size	Mount Point	Free	Full %	Usage
/dev/scd0	udf:iso9660	N/A	/media/cdrom0	0 B	N/A	
/dev/sda1	ext4	1,3 TiB	/media/bb/HGST-1,5TB-sda1	847,9 GiB	38,3%	
/dev/sdb1	ext4	905,8 GiB	/	211,0 GiB	76,7%	
/dev/sdc1	ext4	1,3 TiB	/media/bb/HGST-1,5TB-sdc11	1,3 TiB	5,1%	
/dev/sdd1	vfat	1,9 GiB	/media/bb/OA1D-9EB9	1,9 GiB	0,0%	
proc	proc	N/A	/proc	0 B	N/A	

- ikoon, mis näitab andmekandja tüüpi
- seadme nimi
- failisüsteemi tüüp
- kogumaht
- ühenduspunkt
- vaba kettaruum
- kasutatud ruumi protsent numbriga ja graafilisena.

Klõps hiire vasaku nupuga mingi tulba päisel sorteerib seadmed vastavalt selle tulba parameetritele. Teine klõps hiire vasaku nupuga samal päisel muudab järjekorra vastupidiseks.

Klõps hiire vasaku nupuga real avab hüpikmenüü. Kui seade ei ole parajasti ühendatud, on aktiivne võimalus **Ühenda seade**. Kui seade on ühendatud, on aktiivne **Lahuta seade**. Võimalus **Ava failihalduris** seda teebki - avab uue akna antud seadme failide graafilise vaatega.

## 2.3 Menüüriba ja seadistamine

### 2.3.1 Menüü Fail

**Fail** → **Värskenda**


Uuendab kohe seadmete andmeid

**Fail** → **Välju (Ctrl+Q)**

Sulgeb KDiskFree

Lisaks on KDiskFree'le tavapärased KDE **seadistuste** ja **abimenüü** elemendid, mille kohta leiab rohkem teavet KDE põhialuste käsiraamatu osadest [Menüü Seadistused](#) ja [Menüü Abi](#).

### 2.3.2 Seadistustediaaloo



Sellel dialoogil on kaks kaarti: **Üldised seadistused** ja **Ühendamise käsud**

#### Üldised seadistused

Klõps sõnal **nähtav** või **peidetud** muudab antud andmevälja nähtavaks või varjatuks.

Värskendamise sagedust saab muuta väärtust muutes. Kastis on näha intervall (sekundites), mille järel KDiskFree värskendab andmeid seadmete kohta.

**Failihalduri** sektsioonis saab määrata käsu, mis käivitatakse, kui valida peaknas kontekstimenüüst käsk **Ava failihalduris**.

Seal on ka kaks märkekasti. Üks neist määrab, kas failihaldur avatakse automaatselt seadme ühendamisel. Teine tekitab hoiatusakna, kui ketas täitub kriitilise väärtuseni.

#### Ühendamise käsud

Võimaldavad määrata konkreetse seadme ühendamise ja lahutamise käsu ning seadet tähistava ikooni. Rohkem infot nende käskude kohta leiab käsu mount man-leheküljelt (anna käsureal korraldus **man mount**).

## Peatükk 3

# Autorid ja litsents

KDiskFree

Rakenduse autoriõigus (c) 1998-2000: Michael Kropfberger [michael.kropfberger@gmx.net](mailto:michael.kropfberger@gmx.net)

Dokumentatsiooni autoriõigus (c) 2000: Jonathan Singer [jsinger@leeta.net](mailto:jsinger@leeta.net)

Tõlge eesti keelde: Marek Laane [bald@starman.ee](mailto:bald@starman.ee)

Käesolev dokumentatsioon on litsenseeritud vastavalt [GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi](#) tingimustele.

Käesolev programm on litsenseeritud vastavalt [GNU Üldise Avaliku Litsentsi](#) tingimustele.