

# **Montage automatique de périphérique**

**Trever Fischer**

**Traduction française : Pierre Buard**

**Traduction française : Xavier Besnard**



## Montage automatique de périphérique

Montage automatique de périphérique

## **Table des matières**

## Montage automatique de périphérique

Cette boîte de dialogue vous permet de configurer le montage automatique de média et de volumes.

En activant les fonctionnalités de montages automatiques dans ce module, aucune action de votre part ne sera nécessaire pour accéder aux périphériques récemment branchés, que ce soit à partir de l'applet de notification de nouveau périphérique ou par le panneau des emplacements du gestionnaire de fichiers.

En haut de cette boîte de dialogue, vous trouverez les paramètres globaux dont les directives pourront être affinées pour chacun des périphériques de la liste **Le périphérique est prioritaire**. Il est recommandé aux utilisateurs uniques d'une machine de cocher toutes les cases situées au-dessus de la liste.

### **Autoriser le montage automatique des média amovibles**

Lorsque cette case est décochée, aucun montage automatique d'un type quelconque n'aura lieu, qu'il y est ou non une sélection dans **Le périphérique est prioritaire**.

### **Ne monter automatiquement que le média amovible ayant été monté manuellement auparavant**

Lorsque cette option est sélectionnée, Plasma ne montera automatiquement que les périphériques dont il se souvient. Un périphérique est "mémorisé" s'il a été monté auparavant, par exemple, la connexion à chaud d'un lecteur multimédia sur un port USB pour le charger est insuffisant pour qu'il soit "mémoriser". Si vous n'accédez pas aux fichiers, Plasma ne montera pas automatiquement le lecteur la prochaine fois qu'il est détecté. Cependant, dès l'instant où vous accédez aux fichiers, Plasma se souviendra qu'il doit automatiquement mettre le contenu à la disposition de votre système.

### **Monter tous les média amovibles lors de la connexion**

Si un média de stockage amovible quelconque est raccordé à votre système lorsque vous vous connectez à votre environnement de bureau, Plasma mettra automatiquement le contenu à la disposition de votre système pour que d'autres programmes puissent le lire.

### **Monter automatiquement le média amovible lorsqu'il est attaché**

Quand cette option est sélectionnée, Plasma mettra automatiquement à la disposition de votre système le contenu de tout périphérique de stockage lorsqu'il est branché à chaud ou raccordé.

### **Montage automatique**

Cette liste contient les périphériques de stockage connus de Plasma. Si l'option **Montage automatique lors de la connexion** est sélectionnée, le périphérique sera automatiquement monté, même si l'option **Monter tous les média amovibles lors de la connexion** est non sélectionnée. Il en va de même pour **Montage automatique lors du raccordement**.

Si **Autoriser le montage automatique des média amovibles** est décochée, les priorités ne s'appliquent pas et aucun périphérique ne sera monté automatiquement.

### **Oublier un périphérique**

Un clic sur ce bouton demande Plasma "d'oublier" l'existence des périphériques sélectionnés. Cette fonction n'est utile que si l'option **Ne monter automatiquement que le média amovible ayant été monté manuellement auparavant** est sélectionnée. Une fois qu'un périphérique est oublié et que Plasma est paramétré pour ne monter automatiquement que les périphériques habituels, le périphérique ne sera pas monté automatiquement.