Manuale di KGet

Gaurav Chaturvedi
Traduzione italiana: Pino Toscano

Manuale di KGet

Indice

1 Introduzione **5**

2 La finestra sagomata di KGet **6**

2.1 Opzioni della finestra sagomata di KGet 6

3 La finestra di configurazione di KGet **7**

3.1 Aspetto 7

3.2 Gruppi 8

3.3 Rete 8

3.4 Interfaccia web 9

3.5 Verifica 10

3.6 Integrazione 11

3.7 Avanzate 11

3.8 Estensioni 12

4 La finestra principale **13**

4.1 Il menu File 13

5 Riconoscimenti e licenza **17**

Sommario

KGet è il gestore scaricamenti creato da KDE

Capitolo 1

Introduzione

1. Avvia KGet (dovresti vedere una finestra sagomata)
2. Trascina e rilascia l'URL sulla finestra di KGet o sulla finestra sagomata.



Capitolo 2

La finestra sagomata di KGet

La finestra sagomata di KGet ha quattro opzioni.



2.1 Opzioni della finestra sagomata di KGet

Fai clic col tasto destro del mouse sulla finestra sagomata per vedere le opzioni.

Avvia / Riprendi tutto (Ctrl+R)
: Per avviare uno scaricamento o riprendere tutti gli scaricamenti sospesi. La scorciatoia da tastiera per questo è **Ctrl**+**R**.

Mostra/nascondi la finestra principale
: Questa opzione mostra o minimizza la finestra principale nel vassoio di sistema.

Attaccato
: Fa sì che la finestra sagomata di KGet non possa più essere spostata.

Esci da KGet
: Esce da KGet

Capitolo 3

La finestra di configurazione di KGet

Impostazioni → **Configura KGet...**
Apre la finestra di configurazione di KGet

3.1 Aspetto



Aspetto
Qui puoi modificare tutto ciò che riguarda l'aspetto di KGet.

Usa finestra sagomata
Disattiva questa casella se non vuoi la finestra sagomata di KGet.

Abilita animazioni
Abilita qualche semplice animazione.

3.2 Gruppi

Puoi raggruppare gli scaricamenti.



Usa le cartelle predefinite per gruppi come suggerimento

Marca questa casella se vuoi che KGet usi per gli scaricamenti le cartelle predefinite.

3.3 Rete

Qui puoi modificare le impostazioni relative alla rete.



Limita il numero massimo di scaricamenti per gruppo

Marca questa casella se vuoi attivare i limiti degli scaricamenti.

Limite di velocità

Marca questa casella se vuoi usare i limiti di velocità globali.

Limite per gli scaricamenti globali

Imposta il limite massimo globale per gli scaricamenti.

Limite per gli invii globali

Imposta il limite massimo per gli invii.

Riconnessione in caso di connessione interrotta

Marca questa casella se vuoi che KGet si riconnetta dopo un errore o dopo che la connessione è caduta.

Numero di tentativi

Imposta il numero massimo di tentativi di connessione che KGet effettuerà.

Riprova dopo

Imposta qui l'intervallo (in secondi) tra un tentativo e l'altro

3.4 Interfaccia web

Per abilitare l'interfaccia web, marca la casella **Abilita interfaccia web**; la porta predefinita è 8080, e puoi impostare qualunque valore maggiore di 1024. Quindi imposta il nome utente e la password. Puoi accedere all'interfaccia web all'indirizzo http://127.0.0.1<porta>, e dovrai inserire il nome utente e la password.



3.5 Verifica

Verifica gli scaricamenti.



Puoi verificare gli scaricamenti usando i due metodi **Verifica automatica del codice di controllo** e **Firma**. Devi solo marcare la casella **Verifica automatica**.

3.6 Integrazione

Usa KGet come gestore degli scaricamenti in Konqueror

Puoi impostare KGet come gestore degli scaricamenti in Konqueror.

Controlla gli appunti per i file da scaricare

Puoi attivare questa funzione se vuoi scaricare gli URL copiati negli appunti.

3.7 Avanzate

Modifica le opzioni avanzate.



Abilita icona del vassoio di sistema

Questa casella abilita l'icona di KGet nel vassoio di sistema.

Esegui azione quando tutti gli scaricamenti sono terminati

Marca questa casella per abilitare l'uscita da KGet dopo che tutti gli scaricamenti sono stati completati. Per quanto riguarda l'avvio, puoi scegliere di ripristinare lo stato degli scaricamenti, avviarli tutti o fermarli tutti.

Backend di cronologia

Puoi scegliere il backend da usare per la cronologia, «Sqlite» o «Xml».

Abilita il tracciamento dell'avanzamento globale di KDE

Puoi impostare che KGet mostri ogni scaricamento singolo oppure il progresso complessivo.

3.8 Estensioni



In questa pagina puoi selezionare le estensioni di trasferimento da usare. Usa il pulsante per modificare le opzioni di un'estensione.

Capitolo 4

La finestra principale

Panoramica della finestra principale di KGet



4.1 Il menu File

File → Nuovo scaricamento... (Ctrl+N)
Aggiungi un nuovo file da scaricare

File → Importa collegamenti... (Ctrl+L)



Questa azione apre un'altra finestra dove puoi vedere e manipolare quali file scaricare. Puoi anche scegliere in base al tipo: **Video**, **Immagini**, **Audio** e **Archivi**. C'è anche una casella di testo per filtrare i risultati.

File → **Importa trasferimenti... (Ctrl+I)**

Carica un file `*.kgt`, `*.metalink`, `*.meta4` o `*.torrent`.

File → **Esporta lista trasferimenti... (Ctrl+E)**

Esporta in un file `.kgt` i collegamenti evidenziati, per essere caricati in seguito.

File → **Crea un metalink**



Scegli se creare un nuovo metalink o caricare un metalink esistente. Premi **Successivo** per procedere.



Qui puoi inserire alcune informazioni generali facoltative, ad esempio da dove può essere scaricato questo metalink (inserisci l'URL nella casella di testo accanto a **Origine**).



Qui devi inserire l'URL da cui scaricare il file. Puoi anche inserire alcune informazioni aggiuntive come la priorità di un mirror particolare nel caso in cui stia aggiungendo più di un mirror per il file.



Dovresti vedere una nuova finestra in cui saranno mostrati tutti i file che saranno importati.

File → Cronologia dei trasferimenti (Ctrl+H)



Apre una nuova finestra dove puoi vedere tutti i file scaricati da KGet. Qui puoi gestire la cronologia, con la possibilità di filtrare gli elementi e di pulire la cronologia.

File → Esci (Ctrl+Q)

Esce da KGet

Capitolo 5

Riconoscimenti e licenza

KGet

Copyright della documentazione (c) 2009 Gaurav Chaturvedi gaurav.p.chaturvedi@gmail.com

Ringraziamenti:

Anne-Marie Mahfouf annma@kde.org (per avermi aiutato riguardo a DocBook)

Jonathan Drews j.e.drews@att.net (sono state copiate molte cose dalla sua vecchia documentazione di KGet)

Traduzione italiana di Pino Toscano toscano.pino@tiscali.it

Questa documentazione è concessa in licenza sotto i termini della GNU Free Documentation License.

Questo programma è concesso in licenza sotto i termini della GNU General Public License.