

# **O Manual do KNetAttach**

**Orville Bennett**  
**Tradução: José Pires**



## O Manual do KNetAttach

# Conteúdo

|          |                                    |           |
|----------|------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                  | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Usar o KNetAttach</b>           | <b>6</b>  |
| 2.1      | Adicionar pastas de rede . . . . . | 6         |
| <b>3</b> | <b>Viagem pelo KNetAttach</b>      | <b>9</b>  |
| <b>4</b> | <b>Créditos e Licença</b>          | <b>12</b> |

### **Resumo**

O KNetAttach é uma aplicação que facilita a integração dos seus recursos de rede com o seu ambiente de trabalho do KDE.

## Capítulo 1


# Introdução

O programa KNetAttach, que se chamará afectivamente a partir daqui como Assistente de Pastas de Rede, permite uma adição e integração simples das várias pastas de rede ao seu ecrã do KDE. Comunique por favor quaisquer problemas ou pedidos de funcionalidades para ele na páginas Web de erros do KDE.

## Capítulo 2

# Usar o KNetAttach


Como irá ver na imagem abaixo, o Assistente de Pastas de Rede permite-lhe de momento adicionar quatro tipos de pastas da rede: WebDav, FTP, unidades de rede do Microsoft® Windows® (Samba) e SSH. Para além disso, poderá seleccionar uma ligação recente na lista.



*A janela principal do Assistente de Pastas de Rede*

### 2.1 Adicionar pastas de rede

As pastas de rede aparecem num local especial do Konqueror e do Dolphin, chamado de *pasta virtual*. Esta pasta é acedida ao escrever **remote:/** na Barra de localização ou ao seleccionar a **Rede** no painel de **Locais**. Poderá então ver as pastas que tiver adicionado previamente ou usar o assistente para adicionar novas.



#### *A pasta virtual com o assistente da Pasta de Rede*

Falando em assistentes, o Assistente de Pastas de Rede pretende ser bastante simples de usar. Depois de abrir o assistente, você deverá escolher o tipo de pasta de rede a que deseja aceder. Quando passar para o próximo ecrã, só terá de preencher a informação pedida e o pior já terá passado. O passo final é introduzir o seu utilizador e senha para a partilha de rede a que deseja aceder.

Em baixo encontra-se uma lista, com a informação necessária pelo assistente, para criar as pastas de rede. Se uma opção não estiver disponível para uma determinada pasta, esta não terá de ser introduzida; isto é, as pastas de rede de Samba não necessitam de um item **Porto**.

#### **Nome:**

Aqui é onde você poderá indicar um nome para a ligação de rede. Só está limitado pela sua imaginação (ou alfabeto).

#### **Utilizador:**

Este é o nome de utilizador que será usado para estabelecer a ligação.

#### **Servidor:**

Este é o endereço do servidor que está a tentar adicionar. Poderá ser um endereço IP ou nome de domínio.

#### **Porto:**

Aqui você indica o número de porto a que se deseja ligar. Os valores predefinidos são normalmente os suficientes.

#### **NOTA**

Não está disponível para as pastas do Microsoft® Windows® (Samba).

#### **Pasta:**

A localização da pasta de rede a que se deseja ligar deverá ser indicada aqui.

#### **Codificação:**

Use os itens nesta lista para seleccionar uma codificação para as ligações de FTP e SSH.

#### **Criar um ícone para esta pasta remota**

Se esta opção estiver assinalada, será criado um ícone que permite o acesso através da pasta virtual remote:/. Se não estiver assinalada, será permitida uma ligação, mas não estará acessível a partir do remote:/.

**NOTA**

A opção **Ligação recente:** permite-lhe ligar de novo ao último ponto de montagem de rede a que se ligou através do assistente, quer tenha sido criado um ícone quer não.

**Usar encriptação**

Se estiver assinalado, ficará activa a possibilidade de usar uma ligação segura.

**NOTA**


Só está disponível para as pastas de WebDav.

## Capítulo 3

# Viagem pelo KNetAttach


Esta será uma viagem rápida pelo Assistente de Pastas de Rede. Não se distraia, senão poderá perder o fio à meada.

Em baixo, poderá ver a janela principal do Assistente de Pastas de Rede. É aqui que selecciona o tipo de pasta que deseja adicionar ou ligar-se. Para esta viagem, será usado o FTP. Contém a maioria das opções que irá encontrar ao usar o assistente.




Ok, optou-se então por adicionar uma pasta de FTP. Em baixo, poderá ver um exemplo do tipo de informação que irá necessitar para adicionar para o seu servidor de FTP em particular. Depois de preencher os dados, carregue em **Gravar & Ligar** e esperar pela magia. Ah sim, se o seu servidor necessitar de algum tipo de validação, é aqui que esta será pedida, antes de a ligação ser permitida.

## O Manual do KNetAttach




Aqui, já está ligado e já poderá navegar na sua partilha acabada de adicionar. Divirta-se!



Para voltar às pastas de rede, tudo o que é necessário é escrever **remote:/** na barra de **Localização**: do Konqueror ou Dolphin, ou ainda seleccionar a **Rede** no painel **Locais**.

## O Manual do KNetAttach



Poderá até adicionar novas pastas na mesma localização se usar a opção **Adicionar uma Pasta de Rede**. Sendo assim, chegou-se ao fim da nossa viagem (bem que se disse que seria rápido). Deseja-se ao utilizador a melhor sorte com as suas aventuras de pastas de rede ;-)

## Capítulo 4

# Créditos e Licença

KNetAttach

Programa com 'copyright' 2004 de George Staikos [staikos@kde.org](mailto:staikos@kde.org)

Documentação Copyright (c) 2005 Orville Bennett [obennett@hartford.edu](mailto:obennett@hartford.edu)

Tradução de José Nuno Pires [zepires@gmail.com](mailto:zepires@gmail.com)

A documentação está licenciada ao abrigo da [GNU Free Documentation License](#).

Este programa está licenciado ao abrigo da [GNU General Public License](#).