

Manual do Exportador de dados PIM

Laurent Montel

Scarlett Clark

Tradução: André Marcelo Alvarenga



Manual do Exportador de dados PIM

Índice

1	Introdução	4
1.1	Usando o Exportador de dados PIM	4
2	Créditos e licença	5

1 Introdução

O Exportador de dados PIM permite exportar e importar definições PIM e e-mails locais. Você pode criar cópias de segurança e restaurá-las a partir dos seguintes programas:

- KMail
- KNotes
- Akregator
- KAddressBook
- KAlarm
- KOrganizer

1.1 Usando o Exportador de dados PIM

A cópia de segurança dos dados é uma prática essencial para todos os usuários. O Exportador de dados PIM é uma ótima ferramenta para criar cópias de segurança ou mover todas as suas configurações para uma nova instalação. Você também poderá usar o Exportador de dados PIM para importar as cópias de segurança anteriores.

Você pode usar a opção **Ferramentas** → **Exportar os dados do KMail...** através da janela de exibição da mensagem ou poderá executar o Exportador de dados PIM como um aplicativo independente, através do lançador de aplicativos.

Para criar uma cópia de segurança, selecione a opção **Arquivo** → **Fazer a cópia de segurança dos dados**, que irá solicitar que você feche todos os aplicativos do grupo kdepim.

ATENÇÃO

Certifique-se de que todas as janelas estejam fechadas, caso contrário, é possível ocorrer perda de dados.

Assim estiverem fechadas, clique em **Sim** para continuar ou em **Não** para cancelar.


Será solicitada a criação de um nome para a cópia de segurança, digitando-o no campo de texto **Arquivo**, por exemplo, *minhas-definicoes*. O tipo de arquivo usado na gravação é o `.zip`.

A próxima tela irá permitir a seleção do que deseja copiar. Por padrão, tudo estará selecionado.

NOTA

A seleção de e-mails do KMail só irá copiar as mensagens das suas 'Pastas locais', as configurações do IMAP e irá transferir as mensagens ao restaurar. Se tiver e-mails em um servidor IMAP que deseja efetuar a cópia de segurança, você deverá usar o [Agente de Arquivamento de Pastas](#) para arquivar essas mensagens em uma pasta local.

Manual do Exportador de dados PIM



Janela de seleção

A tela final mostra o registro do processo de geração da cópia de segurança. Você poderá fechar a janela assim que revisar o registro e confirmar que a sua cópia de segurança foi criada com sucesso.

Para restaurar a sua cópia de segurança, selecione a opção **Arquivo** → **Restaurar dados...** dentro do Exportador de dados PIM.

Usando **Ferramentas** → **Mostrar informação do arquivamento** você pode selecionar um arquivo de cópia de segurança e ver seu conteúdo.

2 Créditos e licença

Exportador de dados PIM

Direitos autorais do programa 2019 de Laurent Montel montel@kde.org

Direitos autorais da documentação (c) 2019 de Laurent Montel montel@kde.org e Scarlett Clark scarlett@scarlettgatelyclark.com

Tradução de André Marcelo Alvarenga alvarenga@kde.org

Esta documentação é licenciada sob os termos da [Licença de Documentação Livre GNU](#).

Este programa é licenciado sob os termos da [Licença Pública Geral GNU](#).