

Priročnik za PIM Data Exporter

Laurent Montel
Scarlett Clark
Prevod: Peter Žaucer



Priručnik za PIM Data Exporter

Kazalo

1	Uvod	4
1.1	Uporaba PIM Data Exporterja	4
2	Zasluge in licenca	5

1 Uvod

PIM Data Exporter omogoča izvoz in uvoz nastavitvev PIM in lokalne pošte. Nastavitve lahko varnostno kopirate in obnovite iz naslednjih programov:

- KMail
- KNotes
- Akregator
- KAddressBook
- KAlarm
- KOrganizer

1.1 Uporaba PIM Data Exporterja

Varnostno kopiranje je bistvena praksa za vse uporabnike. PIM Data Exporter je odlično orodje za varnostno kopiranje ali premikanje vseh vaših nastavitvev in e-pošte v novo namestitvev. PIM Data Exporter se uporablja tudi za uvoz prejšnjih varnostnih kopij.

Uporabite lahko **Orodja** → **Izvoz KMail Podatki...** skozi okno za ogled sporočila ali pa zaženete PIM Data Exporter kot samostojno aplikacijo z zagonom PIM Data Exporter v zaganjalniku aplikacij.

Če želite izvesti varnostno kopiranje, izberite **Datoteka** → **Varnostno kopiraj podatke...**, pozvalo vas bo, da zaprete vse kdepim aplikacije.

POZOR

Prepričajte se, da ste zaprli vsa okna, sicer je možna izguba podatkov.

Ko jih zaprete, kliknite **Da** za nadaljevanje ali **Ne** za preklic.


Pozvani boste, da ustvarite ime varnostne kopije, vnesite ime v besedilno polje **Datoteka**, npr. *mymailsettings*. Privzeta vrsta datoteke, kot jo shrani, je *.zip*.

Na naslednjem zaslonu boste lahko izbrali, kaj želite varnostno kopirati, privzeto je izbrano vse.

OPOMBA

Izbira e-pošte KMail bo varnostno kopirala samo e-pošto v vaših 'Lokalnih mapah', varnostno bo kopirala IMAP nastavitve in prenesla sporočila po obnovitvi. Če imate e-pošto na IMAP strežnika, za katerega želite varnostno kopijo, uporabite [Sredstvo za arhiviranje map](#) za arhiviranje teh e-poštnih sporočil v lokalno mapo.

Priručnik za PIM Data Exporter



Izbirno pogovorno okno

Končni zaslon prikazuje dnevnik postopka varnostnega kopiranja. Okno lahko zaprete, ko pregledate dnevnik in preverite, ali je bila varnostna kopija uspešna.

Če želite obnoviti varnostno kopijo, izberite **Datoteka** → **Obnovi podatke...** znotraj PIM Data Exporterja.

Z uporabo **Orodja** → **Pokaži informacije o arhivu** lahko izberete varnostno kopijo arhiva in si ogledate njegovo vsebino.

2 Zasluge in licenca

PIM Data Exporter

Avtorske pravice za program 2019 Laurent Montel montel@kde.org

Avtorske pravice za dokumentacijo (c) 2019 Laurent Montel montel@kde.org Scarlett Clark scarlett@scarlettgatelyclark.com

Prevod: Peter Žaucer pater.zaucer@gmail.com

Dokumentacija je objavljena pod pogoji [GNU Free Documentation License](#).

Pogoji uporabe programa so določeni v [GNU General Public License](#).