

Das Handbuch zu Akregator

Frank Osterfeld
Anne-Marie Mahfouf
Übersetzung: Arndt Braun



Das Handbuch zu Akregator

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	5
1.1	Wozu dient Akregator?	5
1.2	RSS- und Atom-Nachrichtenquellen	5
2	Schnellstart für Akregator	6
2.1	Das Hauptfenster	6
2.2	Hinzufügen einer Nachrichtenquelle	8
2.3	Anlegen eines Ordners	9
2.4	Browsernutzung innerhalb von Akregator	10
3	Anpassung von Akregator	11
3.1	Allgemein	11
3.2	URL-Filter	12
3.3	Archiv	13
3.4	Erscheinungsbild	14
3.5	Browser	15
3.6	Erweitert	16
4	Befehlsreferenz	18
4.1	Menüs und Tasten für Kurzbefehle	18
4.1.1	Das Menü Datei	18
4.1.2	Das Menü Bearbeiten	18
4.1.3	Das Menü Ansicht	18
4.1.4	Das Menü Gehe zu	19
4.1.5	Das Menü Nachrichtenquelle	19
4.1.6	Das Menu Artikel	20
4.1.7	Die Menüs Einstellungen und Hilfe	20
5	Danksagungen und Lizenz	21

Zusammenfassung

Akregator ist ein Programm zum Lesen von RSS- und anderen Nachrichtenquellen.

Kapitel 1

Einführung

1.1 Wozu dient Akregator?

Akregator ist eine KDE-Anwendung zum Lesen von Online-Nachrichten. Akregator bietet eine vielseitige und benutzerfreundliche Oberfläche zum Lesen und Verwalten von Artikeln aus unterschiedlichen Nachrichtenquellen.

Akregator ist ein kompaktes und schnelles Programm zur Darstellung von Nachrichten aus Nachrichtenquellen, es werden alle Versionen von RSS und Atom-Quellen unterstützt. Die Oberflächengestaltung ist an die von E-Mail Programmen angelehnt, wodurch es für den Benutzer leicht zu erlernen sein sollte. Hilfreiche Funktionen wie die Artikelsuche, das Einsortieren von Nachrichtenquellen in Ordnern und Archivierungsoptionen. Nachrichtenquellen können ähnlich wie E-Mails dargestellt werden. Zu einer Nachricht gehörige Internetseiten können im integrierten Browser oder einem Browser der Wahl im eigenen Fenster dargestellt werden.

1.2 RSS- und Atom-Nachrichtenquellen

RSS (Really Simple Syndication, was auf Deutsch „Wirklich einfache überregionale Verbreitung“ bedeutet) ist ein XML-basiertes Format, das bei der Nachrichtenveröffentlichung in maschinenlesbarer Form genutzt wird. Eine RSS- oder Atom-Datei wird auch als Datenstrom bezeichnet. Ein Programm zum Lesen der Nachrichten wird auch als Datenstromleser oder Sammler bezeichnet, woher auch der Name der Anwendung Akregator stammt.

Akregator extrahiert automatisch die Nachrichten aus dem Datenstrom und stellt sie in einer benutzerfreundlichen Weise dar. Der Benutzer kann sich hierdurch die Prüfung auf Neuigkeiten von oft besuchten Internetseiten ersparen, da Akregator ihn auf Änderungen hinweist.

RSS gibt es in nicht immer untereinander kompatiblen Versionen (dieser Umstand ist durch die Arbeit konkurrierender Unternehmen bedingt): RSS 0.9, RSS 1.0 und RSS 2.0. Atom ist ein ebenfalls XML-basiertes Format, das den Bedürfnissen von Bloggern und Nachrichtenseiten angepasst wurde. Atom tritt an, um die RSS-Datenströme zu ersetzen und den leidigen Inkompatibilitäten in den verschiedenen RSS-Versionen ein Ende zu bereiten.


Kapitel 2

Schnellstart für Akregator

In diesem Kapitel wird die Bedienung von Akregator erläutert. Es wird die Benutzeroberfläche, das Lesen von Artikeln und das Einbinden von Nachrichtenquellen erklärt. Dieses Kapitel wendet sich hauptsächlich an Personen, die nicht im Umgang mit RSS- und Atom-Nachrichten vertraut sind.

2.1 Das Hauptfenster

Beim ersten Start von Akregator sehen Sie das Hauptfenster.




Das Hauptfenster besteht aus der Nachrichtenquellenliste, der Artikelliste und der Artikeldarstellung.

Die Nachrichtenquellenliste befindet sich auf der linken Seite. In der Baumansicht können die Nachrichtenquellen angewählt werden. Eine Nachrichtenquelle stellt eine Sammlung von Artikeln dar, z. B. die neuesten Nachrichten einer Internetseite oder die aktuellsten Einträge eines Blogs. Die Standardeinstellung beinhaltet die zum KDE-Projekt gehörigen Nachrichtenquellen,


Das Handbuch zu Akregator

aber es können selbstverständlich noch andere Nachrichtenquellen hinzugefügt oder die entfernt werden, die nicht von Interesse sind.

In der oberen rechten Hälfte des Hauptfensters befindet sich die Artikelliste. Die Artikelliste beinhaltet alle Artikel der aktuell angewählten Nachrichtenquelle (Falls die Liste keine Artikel enthält, müssen diese erst abgeholt werden). Die Liste zeigt die Überschriften und das Veröffentlichungsdatum der Artikel. In der Standardeinstellung befindet sich der neuste Artikel ganz oben.




Sobald ein Artikel aus der Artikelliste angewählt wird, stellt Akregator ihn in der unteren rechten Hälfte dar. Abhängig von dem ausgewählten Artikel sehen Sie nun eine Überschrift, eine Kurzbeschreibung oder gleich den kompletten Artikel.




2.2 Hinzufügen einer Nachrichtenquelle

Akregator bietet Ihnen standardmäßig mehrere Standardnachrichtenquellen, die mit dem KDE-Projekt zu tun haben, aber höchstwahrscheinlich wollen Sie ihre eigenen Nachrichtenquellen hinzufügen. Gute Kandidaten hierfür stellen die von Ihnen häufig besuchten Internetseiten dar.


- Gehen Sie in das Menü **Nachrichtenquelle** und wählen Sie **Nachrichtenquelle hinzufügen ...**, oder benutzen Sie das jeweilige Tastaturkürzel (**Einfg**). Das folgende Fenster mit einem **Adresse der Nachrichtenquelle**: beschrifteten Eingabefeld öffnet sich.




- Geben Sie nun **planet.ubuntu.com** oder **http://planet.ubuntu.com** in das Eingabefeld ein und klicken Sie auf **OK**.
- Es öffnet sich ein Fenster zur Einrichtung der Nachrichtenquelle, in dem die Standardeinstellungen geändert werden können. Wenn Sie mit den Standardeinstellungen zufrieden sind, klicken Sie wieder auf **OK**.



- Die Nachrichtenquelle „Planet Ubuntu“ wurde zu Ihrer Nachrichtenquellenliste hinzugefügt.

Es gibt viele andere Möglichkeiten, um interessante Nachrichtenquellen hinzuzufügen. Wenn Internetseiten eine RSS-Nachrichtenquelle besitzen, wird dies in Konqueror mit dem gut sichtbaren  „RSS“-Symbol in der unteren rechten Ecke von Konqueror angezeigt. Durch klicken auf das Symbol und anwählen von **Nachrichtenquelle zu Akregator hinzufügen**



Auf Seiten mit "RSS" oder dem Symbol , klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol und wählen Sie dann im Kontextmenü **Verknüpfungsadresse kopieren**:




Wechseln Sie zu Akregator, wählen Sie **Nachrichtenquelle hinzufügen** und die **Adresse der Nachrichtenquelle** wird mit der Verknüpfungsadresse ausgefüllt.

Alle mit dieser Methode hinzugefügten Nachrichtenquellen werden im Ordner **Importierte Nachrichtenquellen** in der Liste der Nachrichtenquellen angezeigt. Sie können sie von dort mit der Maus in andere Ordner verschieben.


2.3 Anlegen eines Ordners

Nachdem Sie nun eine Nachrichtenquelle hinzugefügt haben, besteht evtl. das Bedürfnis mehrere Nachrichtenquellen zu gruppieren. Im folgenden erstellen Sie einen Ordner, in den Sie die Nachrichtenquelle „Planet Ubuntu“ einsortieren.

- Wählen Sie den Stammordner des neuen Ordners: In diesem Beispiel wählen Sie **Alle Nachrichtenquellen**.
- Wählen Sie im Menü **Nachrichtenquellen** → **Neuer Ordner ...**. Geben Sie **Nachrichten** (oder einen anderen treffenden Namen für die Nachrichtenquelle) in das Eingabefeld ein und klicken Sie auf **OK**.



- Jetzt können Sie die Nachrichtenquelle „Planet Ubuntu“ in den neuen Ordner ziehen.



2.4 Browsernutzung innerhalb von Akregator

Wenn Sie Artikel aus einer Nachrichtenquelle lesen, kann es oft passieren, dass Sie direkt die betreffende Webseite aufrufen möchten, da manche Artikel nur aus der Überschrift ohne Textkörper bestehen. In diesem Fall benötigen Sie einen Internetbrowser, um den gesamten Inhalt darstellen zu können. Manchmal kann es auch passieren, dass Sie z. B. einen Blog-Eintrag kommentieren wollen, wozu Sie auch einen Internetbrowser benötigen. Für solche und ähnliche Fälle beinhaltet Akregator einen vereinfachten Internetbrowser. Immer wenn Sie auf eine Verknüpfung klicken, wird diese als neue Karteikarte durch den integrierten Internetbrowser dargestellt:

ANMERKUNG

Bitte bedenken Sie, dass der in Akregator integrierte Internetbrowser nicht als Ersatz für Ihren Standardbrowser gedacht ist. Er ist nur zum Lesen, Kommentieren oder dem schnellen Folgen von Verknüpfungen geeignet. Er ist nicht als genereller Internetbrowser gedacht. Der integrierte Browser verfügt längst nicht über alle Möglichkeiten eines normalen Browsers.


Kapitel 3

Anpassung von Akregator

Die meisten Einstellungen von Akregator befinden sich im Einstellungsdialog. Der Einstellungsdialog kann im Menü unter dem Punkt **Einstellungen** → **Akregator einrichten ...** gefunden werden.

3.1 Allgemein

Das Hauptfenster beinhaltet die Grund- und sonst nicht zuordnungsbaeren Optionen von Akregator.



Allgemein

Symbol im Systembereich der Kontrollleiste anzeigen
Anzeigen des Akregator-Symbols im Systembereich.

Benachrichtigungen für alle Nachrichtenquellen benutzen

Einschalten von globalen Benachrichtigungen für alle Nachrichtenquellen. Diese Option überschreibt die individuell für jede Nachrichtenquelle ausgegebenen Benachrichtigungen. Falls diese Option in Akregator eingeschaltet ist, werden Sie über alle neuen Nachrichten benachrichtigt. Falls Sie nur die Benachrichtigungen für einige Nachrichtenquellen aktivieren wollen, sollten Sie diese Option nicht nutzen, sondern es sollten individuelle Benachrichtigungen für jede Nachrichtenquelle aktiviert werden.

In Intervallen abholen

Falls diese Option nicht angewählt ist, wird die periodische Artikelabholung nicht durchgeführt. Falls sie aktiviert ist, können Sie im Eingabefeld **Überprüfen der Nachrichtenquelle alle**: XX Minuten das Intervall zur Artikelabholung festlegen. Bitte beachten Sie, dass die Artikelabholung Netzwerklast und damit evtl Kosten erzeugt. Manche Nachrichtenquellen verhindern allerdings aus Sicherheitsgründen das Abholen von Nachrichten in zu kurzen Intervallen. Ein Wert von 30 Minuten ist eine gute Wahl.

Abholen der Nachrichtenquellen alle:

Diese Einstellung ist aktiv, wenn das Ankreuzfeld **In Intervallen abholen** aktiviert ist. Es kann ein Intervall festgelegt werden, in dem die Artikel abgerufen werden. Die Voreinstellung ist 30 min.

Programmstart

Alle Nachrichtenquellen beim Programmstart als gelesen markieren

Wenn diese Option aktiviert ist, markiert Akregator alle Nachrichten beim Start als gelesen.

Alle Nachrichtenquellen beim Programmstart überprüfen

Wenn diese Option aktiviert ist, ruft Akregator alle Nachrichten beim Start ab.

Netzwerk

Browser-Zwischenspeicher verwenden (reduziert den Netzwerkverkehr)


Wenn dieses Ankreuzfeld aktiviert ist, wird der KDE-weite Zwischenspeicher des Browsers zur Speicherung der Artikel genutzt. Er kann in Konqueror eingerichtet werden.

ANMERKUNG

Sie sollten diese Einstellung, wenn möglich, immer aktiviert lassen. Durch Deaktivierung der Option erhöht sich die Netzwerklast dramatisch, da Akregator in diesem Fall die Nachrichten bei jedem Start komplett neu laden muss.

3.2 URL-Filter


Akregator kann so eingerichtet werden, dass Bilder oder Rahmen von Webseiten entfernt oder ersetzt werden. Dazu wird ein Satz an Filterregeln herangezogen.



Eine ausführliche Beschreibung dieser Funktion finden Sie im Modul [Werbefilter](#).

3.3 Archiv

Das Archivieren von Artikeln ist das Abspeichern der Verknüpfungen und nicht der gesamten Artikel. Hier können die Anzahl und Methode der zu speichernden Artikel festgelegt werden. Diese Einstellungen sind globale Einstellungen, die alle Nachrichtenquellen von Akregator betreffen. Falls Sie eine nachrichtenquellenspezifische Einstellung wünschen, können Sie dies über die Einstellungen der jeweiligen Nachrichtenquelle erledigen.



Voreinstellungen für das Archiv

Alle Artikel aufbewahren

Alle Nachrichten werden für immer aufbewahrt.

Archivgröße begrenzen auf:

Falls die Anzahl der Artikel das eingestellte Limit überschreitet, werden die überzähligen Artikel gelöscht. Bitte beachten Sie, dass markierte Artikel bei der Anzahl ignoriert werden, falls Sie also das Limit auf 500 Artikel gesetzt haben, 510 unmarkierte und 50 markierte Artikel, werden nur 10 Artikel gelöscht.

Artikel löschen, die älter sind als:

Artikel, die älter als die angegebene Anzahl Tage sind, werden aus dem Archiv entfernt, es sei denn Sie wurden mit der Markierung „Behalten“ versehen. Die veralteten Artikel werden von Akregator beim Start und stündlich geprüft, wodurch sich Verzögerungen ergeben können.

Archivierung abschalten


Die Artikel werden nicht gespeichert und alle Artikel beim Verlassen von Akregator gelöscht.

Wichtige Artikel nicht verfallen lassen

Ein Rechtsklick auf den Artikel öffnet ein Kontextmenü, in dem Sie den Artikel als wichtig markieren können. Wichtige Artikel verfallen nicht und werden für immer gespeichert.

3.4 Erscheinungsbild

Auf dieser Seite können Sie das Verhalten des Artikelbetrachters und der Browser-Reiter einstellen. Sie können Farben, Schriftgröße und Schriftfamilie einstellen.



Farben der Artikelliste

Aktivieren Sie **Benutzerdefinierte Farben verwenden**, dann können Sie die Farben für **Ungelesene Artikel** und **Neue Artikel** auswählen.

Schriftgröße

Minimale Schriftgröße

Einstellung der minimalen Schriftgröße für das Artikelfenster

Mittlere Schriftgröße

Einstellung der voreingestellten Schriftgröße des Artikelfensters

Schriftarten

Standardschriftart:

Im Artikelfenster wird der Inhalt mit der Standardschriftart in der mittleren Größe dargestellt. Wenn Sie die Standardschrift ändern, ändert sich auch die Schrift im Artikelfenster.

Schrift mit fester Breite:

Falls der Artikel eine Schriftart mit fester Breite verwendet, wird er mit dieser Schriftfamilie in mittlerer Größe dargestellt.

Serifenschrift:

Falls der Artikel Serifenschriften nutzt, wird er mit dieser Schriftfamilie in mittlerer Größe dargestellt.

Serifenlose Schrift:


Falls der Artikel serifenlose Schriftarten benutzt, wird er mit der als mittleren Schriftart dargestellten Schrift dargestellt.

Verknüpfungen unterstreichen

Markieren Sie dieses Feld, falls Sie wünschen, dass Verknüpfungen standardmäßig unterstrichen sind.

3.5 Browser

Auf dieser Seite können Sie das Verhalten der Reiter des internen Browsers zu einzurichten.



Verhalten der linken Maustaste

Sie haben drei Möglichkeiten die linke Maustaste zu belegen: **In neuem Unterfenster öffnen** (Öffnet den aktuellen Artikel und stellt ihn in einem neuen obenstehenden Unterfenster dar), **Unterfenster im Hintergrund öffnen** (Öffnet den aktuellen Artikel und stellt ihn in einem hintenstehenden Unterfenster) und **In externem Browser öffnen** (Öffnet den aktuellen Artikel in einem externen Browser).

Verhalten der mittleren Maustaste

Wie obenstehend können Sie eine der drei Optionen der mittleren Maustaste zuweisen.

In externem Browser betrachten

Voreingestellten Webbrowser verwenden

Falls diese Option markiert ist, verwendet Akregator den in den Systemeinstellungen festgelegten Webbrowser zur Darstellung des Artikels. Dies ist im Normalfall Konqueror.

Diesen Befehl benutzen:


Sie können auch einen anderen Webbrowser als den von KDE verwendeten Konqueror zur Anzeige von Artikeln in Akregator nutzen. Falls Sie dies wünschen, markieren Sie diese Einstellung und geben Sie den korrekten Startbefehl Ihres Browsers mit dem Pfad `PATH` ein.

Knöpfe zum Schließen von Unterfenstern anzeigen

Falls diese Aktion angewählt ist, erscheint bei dem Überstreichen des Reiters mit dem Mauszeiger ein Knopf zum Schließen des Reiters, sodass die Funktion zum Schließen des Unterfensters leichter erreicht werden kann.

3.6 Erweitert

Der Karteireiter Erweitert ermöglicht die Einstellung fortgeschrittener Funktionen, sollte aber auch nur benutzt werden, wenn Sie wissen, was sie tun.



Archiv

Archiv-Modus:

Akregator nutzt momentan nur die Metakit-Datenbank.

Artikelliste

Ausgewählten Artikel als gelesen markieren nach

Der Standardwert beträgt 0 Sekunden, was bedeutet, dass sobald der Artikel ausgewählt wird, er auch als gelesen markiert wird. Es kann eine Zeit vorgegeben werden, nachdem alle Artikel als gelesen markiert werden.

Schnellsuche beim Wechsel der Nachrichtenquelle zurücksetzen

Hierdurch wird die Suche gelöscht, wenn die Nachrichtenquelle gewechselt wird.

Kapitel 4

Befehlsreferenz

4.1 Menüs und Tasten für Kurzbefehle

4.1.1 Das Menü Datei

Datei → **Nachrichtenquellen importieren**

Öffnet den Dialog zum Import von Nachrichtenquellen, um „OPML-Gliederungen“ mit Abonnements für Nachrichtenquellen zu Laden.

Datei → **Nachrichtenquellen exportieren**

Öffnet einen Speicherdialog, um Ihre Nachrichtenquellen und Ordnerstruktur als Datei im Format `.opml` zu exportieren.

Datei → **Beenden (Strg+Q)**

Beendet Akregator

4.1.2 Das Menü Bearbeiten

Bearbeiten → **Nachrichtenquelle bearbeiten ... (F2)**

Bearbeiten der aktuellen Nachrichtenquelle und deren Einstellungen in dem Einstellungsdialog

Bearbeiten → **Nachrichtenquelle löschen (Alt+Entf)**

Entfernt die ausgewählte Nachrichtenquelle

4.1.3 Das Menü Ansicht

Ansicht → **Normale Ansicht (Strg+Umschalt+1)**, **Ansicht** → **Breite Ansicht (Strg+Umschalt+2)** und **Ansicht** → **Kombinierte Ansicht (Strg+Umschalt+3)**

Wahl der Ansicht von Akregator

Ansicht → **Schrift vergrößern (Strg++)**

Vergrößern der Schriftgröße

Ansicht → **Schrift verkleinern (Strg+-)**

Verkleinern der Schriftgröße

4.1.4 Das Menü Gehe zu

Gehe zu → Vorheriger Artikel (Pfeil links)

Gehe zu dem letzten Artikel in der Nachrichtenliste

Gehe zu → Vorheriger ungelesener Artikel (-)

Gehe zu dem letzten ungelesenen Artikel in der Nachrichtenliste

Gehe zu → Nächster Artikel (Pfeil rechts)

Gehe zu dem nächsten Artikel

Gehe zu → Nächster ungelesener Artikel (+)

Gehe zu dem nächsten ungelesenen Artikel in der Artikelliste

Gehe zu → Vorherige Nachrichtenquelle (P)

Gehe zu der vorherigen Nachrichtenquelle in der Nachrichtenquellenliste

Gehe zu → Vorherige ungelesene Nachrichtenquelle (Alt+-)

Gehe zu der nächsten ungelesenen Nachrichtenquelle in der Nachrichtenquellenliste

Gehe zu → Nächste Nachrichtenquelle (N)

Gehe zu der nächsten Nachrichtenquelle in der Nachrichtenquellenliste

Gehe zu → Nächste ungelesene Nachrichtenquelle (Alt++)

Gehe zu der nächsten ungelesenen Nachrichtenquelle in der Nachrichtenquellenliste

4.1.5 Das Menü Nachrichtenquelle

Nachrichtenquelle → Nachrichtenquelle hinzufügen ... (Einfg)

Hinzufügen einer Nachrichtenquelle

Nachrichtenquelle → Neuer Ordner ... (Umschalt+Einfg)

Anlegen eines neuen Ordners

Nachrichtenquelle → Nachrichtenquelle als gelesen markieren (Strg+R)

Markieren der aktuellen Nachrichtenquelle als gelesen

Nachrichtenquelle → Alle Nachrichtenquellen als gelesen markieren (Strg+Umschalt+R)

Markieren aller Nachrichtenquellen als gelesen

Nachrichtenquelle → Nachrichtenquelle abholen (F5)

Abholen der aktuellen Nachrichtenquelle

Nachrichtenquelle → Alle Nachrichtenquelle abholen (Strg+L)

Abholen aller Nachrichtenquellen

Nachrichtenquelle → Abholen von Nachrichten abbrechen (Esc)

Abbrechen des Abholens von Nachrichtenquellen

4.1.6 Das Menu Artikel

Artikel → In neuem Unterfenster öffnen (Umschalt+Eingabe)

Öffnen des aktuellen Artikels in einem separatem eingebettetem Fenster innerhalb von Akregator

Artikel → In Unterfenster im Hintergrund öffnen (Eingabe)

Lädt den aktuellen Artikel in einem neuen Unterfenster, aber dieses Unterfenster wird nicht automatisch aktiviert. Diese Funktionen können Sie benutzen, um eine Nachrichtenquelle durchzusehen, alle interessanten Artikel in Unterfenstern im Hintergrund zu öffnen und diese Artikel dann später zu lesen.

Artikel → In externem Browser öffnen. (Strg+Umschalt+Eingabe)

Öffnen des aktuellen Artikels in einem externen Browser

Artikel → Als wichtig markieren (Strg+I)

Markieren des aktuellen Artikels als wichtig

Artikel → Markieren als

Markiert den aktuellen Artikel als gelesen **Strg+E**, Neu **Strg+N** oder ungelesen **Strg+U**

Artikel → Löschen (Entf)

Löscht den aktuellen Artikel

Artikel → Verknüpfungsadresse senden ...

Öffnen des E-Mail Programms und Anhängen der aktuellen Nachricht als Verknüpfung an die E-Mail.


Artikel → Datei senden ...

Öffnen des E-Mail Programms und Anhängen der aktuellen Nachricht als Datei.

4.1.7 Die Menüs Einstellungen und Hilfe

Einstellungen → Schnellfilter anzeigen

Zeigt die Schnellfilter an (Anzeigen oder Ausblenden)



Zusätzlich hat Akregator die bekannten KDE-Einträge im Menü **Einstellungen** und **Hilfe**, weitere Informationen dazu finden Sie in den Abschnitten über die Menüs [Einstellungen](#) und [Hilfe](#) der KDE-Grundlagen.

Viele Aktionen im Menü sind auch in den Kontextmenüs der Artikelliste und der Artikelansicht erreichbar.

Kapitel 5

Danksagungen und Lizenz

Akregator

Program Copyright 2004-2010 Die Akregator-Autoren

Copyright der Dokumentation 2006 Frank Osterfeld frank.osterfeld@kdemail.net

Copyright der Dokumentation 2006 Anne-Marie Mahfouf annma@kde.org

Übersetzung: Arndt Braun arndtbraun@googlemail.com

Diese Dokumentation ist unter den Bedingungen der [GNU Free Documentation License](#) veröffentlicht.

Dieses Programm ist unter den Bedingungen der [GNU General Public License](#) veröffentlicht.