

# Het handboek van KDiskFree

**Jonathan Singer**  
**Michael Kropfberger**  
**Vertaler/Nalezer: Frank Mulder**  
**Vertaler/Nalezer: Tom Albers**



## Het handboek van KDiskFree

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>KDiskFree gebruiken</b>	<b>6</b>
2.1	KDiskFree starten . . . . .	6
2.2	Het hoofdvenster . . . . .	6
2.3	Menubalk en instellingen . . . . .	7
2.3.1	Het menu Bestand . . . . .	7
2.3.2	De instellingendialoog . . . . .	8
<b>3</b>	<b>Dankbetuigingen en licentie</b>	<b>9</b>

## **Samenvatting**

KDiskFree toont de beschikbare apparaten voor bestandsopslag met informatie erover.

# Hoofdstuk 1

## Inleiding

KDiskFree toont de beschikbare apparaten voor bestandsopslag (harde-schijfpartities, diskette- en CD-stations, USB-sticks, etc.), met informatie over hun capaciteit, vrije ruimte, type en aankoppelpunt. Het geeft u ook de mogelijkheid om schijven aan- en af te koppelen en ze in een bestandsbeheerder te bekijken.

KDiskFree lijkt op de Systeeminstellingen module Opslagapparaten, maar neemt minder ruimte op het scherm in. Dit is handig wanneer u constant een venster van KDiskFree open wilt hebben staan.

## Hoofdstuk 2

# KDiskFree gebruiken

### 2.1 KDiskFree starten

Typ **kdf** in een commandoregel of selecteer **KDiskFree** in de grpe **Systeem** in de toepassingenstarter. De standaard commando-opties van Qt™ en KDE zijn beschikbaar, en kunnen opgevraagd worden door **kdf --help** in te typen op de commandoregel.


Om de toepassing als een applet in het systeemvak uit te voeren, gebruik **Systeem** → **KwikDisk** in toepassingenstarter.

De functies van KDiskFree zijn ook beschikbaar in de module Systeeminstellingen **Opslagapparaten**.









### 2.2 Het hoofdvenster

Het hoofdvenster van KDiskFree toont de beschikbare bestandsapparaten.

Meestal wordt de volgende informatie gegeven:



The screenshot shows the KDiskFree application window with a menu bar (Bestand, Instellingen, Help) and a table of storage devices. The table has columns for Pict, Apparaat, Type, Grootte, Aankoppelpur, Vrij, Vol %, and Gebruik. The second row, representing the root filesystem, is highlighted with a red border and includes a progress bar for usage.

Pict	Apparaat	Type	Grootte	Aankoppelpur	Vrij	Vol %	Gebruik
	/dev/fd0	auto	N/A	/media/floppy	0 B	N/A	
	/dev/hda1	ext3	66,3 GB	/	63,9 GB	3,6%	
	/dev/hda4	vfat	N/A	/windows	0 B	N/A	
	/dev/hdc	iso9660	N/A	/media/cdrom	0 B	N/A	
	/dev/sda1	auto	N/A	/media/usb	0 B	N/A	
	tmpfs	?	236,3 MB	/dev/shm	236,3 MB	0,0%	

- een pictogram dat het opslagtype aangeeft

- apparaatnaam
- type bestandssysteem
- totale grootte
- aankoppelpunt
- vrije schijfruimte
- het percentage gebruikte ruimte als een getal en als een diagram.

Klik links op de kop van een bepaalde kolom om de apparaten op die eigenschap te sorteren. Klik nog een keer linksom in de omgekeerde volgorde te sorteren.

Als u met de rechtermuisknop op een regel klikt wordt er een menu geopend. Als het betreffende apparaat niet aangekoppeld is, kunt u de **Apparaat aankoppelen**-optie gebruiken. Als het apparaat aangekoppeld is, kunt u het weer afkoppelen met **Apparaat afkoppelen**. Selecteer **Openen in bestandsbeheerder** om een nieuw venster te openen met een overzicht van de bestanden op dat apparaat.

De instelling voor de bestandsbeheerder gebruikt door KDiskFree is onafhankelijk van de keuze in de module Systeeminstellingen **Standaard toepassingen**.

## 2.3 Menubalk en instellingen

### 2.3.1 Het menu Bestand

#### **Bestand** → **Bijwerken (F5)**

Werkt de lijst onmiddellijk bij om de huidige status weer te geven

#### **Bestand** → **Afsluiten (Ctrl+Q)**

Sluit KDiskFree

Bovendien heeft KDiskFree de gezamenlijke menu-items van KDE **Instellingen** en **Help**, voor meer informatie lees de secties over de [Menu-instellingen](#) en [Menu Help](#) van KDE-fundamentals.

## 2.3.2 De instellingendialoog



Dit dialoog bevat twee tabbladen, **Algemene instellingen** en **Aankoppelcommando's**

### Algemene instellingen

Klik op het woord **zichtbaar** of **verborgen** om een bepaalde eigenschap wel of niet weer te geven.

Verander de bijwerkfrequentie door de waarde te wijzigen. De waarde in het vakje geeft het interval (in seconden) aan tussen twee bijwerkingen van het KDiskFree-scherm.

De **Bestandsbeheerder**-instelling geeft aan welk commando er wordt uitgevoerd wanneer het menu-item **Bestandsbeheerder openen** wordt geselecteerd.

Er zijn ook twee keuzevakjes. De een geeft aan of er automatisch een Bestandsbeheerder-venster wordt geopend wanneer een apparaat wordt aangekoppeld. De andere zorgt ervoor dat er een waarschuwingsvenster wordt getoond wanneer een schijf erg vol raakt.

### Aankoppelcommando's

Geeft de gebruiker de mogelijkheid om de aan- en afkoppelcommando's in te stellen voor een bepaald apparaat en het pictogram dat erbij staat. Meer informatie over deze commando's kan worden gevonden in de handleiding (man page) van mount (typ **man mount** in een commandoregel).



## Hoofdstuk 3

# Dankbetuigingen en licentie

KDiskFree

Programma Copyright (c) 1998-2000 Michael Kropfberger [michael.kropfberger@gmx.net](mailto:michael.kropfberger@gmx.net)

Documentatie Copyright (c) 2000 Jonathan Singer [jsinger@leeta.net](mailto:jsinger@leeta.net)

Op- of aanmerkingen over de vertalingen van de toepassing en haar documentatie kunt u melden op <http://www.kde.nl/bugs>.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Frank Mulder [frank@kde.nl](mailto:frank@kde.nl).

Dit document is vertaald in het Nederlands door Tom Albers [tomalbers@kde.nl](mailto:tomalbers@kde.nl).

Dit document is vertaald in het Nederlands door Freek de Kruijf [freekdekruijf@kde.nl](mailto:freekdekruijf@kde.nl).

Deze documentatie valt onder de bepalingen van de [GNU vrije-documentatie-licentie](#).

Deze toepassing valt onder de bepalingen van de [GNU General Public License](#).