

El manual de K3b

**Aquesta documentació s'ha convertit des de la pàgina K3b de
KDE UserBase al 20-01-2011.**

**Actualització a 2.0 per l'equip de documentació del KDE
Traductor: Antoni Bella**



El manual de K3b

Índex

1	Introducció	5
2	Configuració prèvia	6
3	Configurar la interfície d'usuari	7
4	Configurar les qüestions internes	9
5	Preparar la gravació d'un disc	10
6	Passos finals	12
7	Gravar un CD d'àudio	13
7.1	Iniciar un projecte de CD d'àudio	13
7.1.1	Seleccionar els fitxers	13
7.1.2	Editar la informació del títol	13
7.1.3	Gravar el CD	13
8	Crèdits i llicència	14

Resum

Capítol 1

Introducció


Si heu utilitzat un programa de gravació com Nero sota Windows, el K3b us resultarà molt familiar.

Amb una interfície gràfica simple, però potent, el K3b ofereix diverses opcions per a gravar un CD, DVD o BD (disc Blu-ray). S'han implementat diversos tipus de projectes òptics incloent (però no limitats a) d'àudio i de dades, projectes de vídeo per a DVD i VCD, així com discs multisessió i de mode mixt. K3b també té la capacitat per a esborrar suports regravables i pot realitzar tasques més complicades, com ara codificació i descodificació audiovisual.

Capítol 2

Configuració prèvia

Quan executeu K3b per primera vegada, podeu trobar-vos que us informi que no s'han trobat controladors per a la gravadora òptica, el qual voldrà dir que no sereu capaç d'escriure a cap disc òptic. No hi ha necessitat de pànic, atès que el K3b obrirà la pestanya **Permisos** sobre la pàgina **Programes** del diàleg de configuració, des d'on podreu canviar els permisos. En tots els sistemes moderns els dispositius òptics pertanyen a un determinat grup d'usuaris (p. ex., «cdrom»). Si l'usuari actual no pertany a aquest grup, se us oferirà afegir-lo en aquesta pestanya.




Capítol 3

Configurar la interfície d'usuari

En iniciar K3b se us ofereixen els inicis ràpids per als tres processos més populars


- **Projecte nou de dades**
- **Projecte nou de CD d'àudio**
- **Copia el suport**

El K3b pot realitzar moltes més tasques, tot i que és possible que algunes de les altres possibilitats us resultin tan útils com aquestes. Doneu una ullada a aquesta llista per a trobar les altres característiques disponibles:



Potser seria útil una guia d'inici ràpid per a una o més d'aquestes altres tasques i el K3b us la pot oferir. Simplement feu clic dret sobre l'aplicació a l'escriptori, i veureu un menú per a afegir botons:


El manual de K3b



Capítol 4

Configurar les qüestions internes

La majoria de les opcions de configuració per omissió, simplement es poden deixar tal qual. Tanmateix, és recomanable que mireu la secció **Arranjaments avançats**. Des d'on, si cal, es poden establir diverses opcions importants.




- **Fes servir el «burnfree»** hauria d'estar establert. Aquest controla la gravació, assegurant-se que mai es posa la memòria intermèdia en nivells perillosament baixos (el qual redueix la quantitat de gravacions dolentes).
- És possible que vulgueu esborrar automàticament els discs re-gravables.
- L'opció **No expulsis el suport després del procés d'escriptura** té un valor incalculable si la unitat és la que no es pot tancar amb la rapidesa suficient per a **Verificar** el que passa.

Capítol 5

Preparar la gravació d'un disc

En començar un projecte nou, haureu d'assegurar-vos que K3b ha detectat el suport òptic correcte, com un CD o DVD. En la línia d'estat a la part inferior de la pantalla s'ha de mostrar la mida del disc actual. Si no és correcta, o requereix una mida diferent, simplement feu clic dret sobre seu i establiu la mida preferida des de la llista proveïda:



Ara escolliu la que s'ha de cremar.

A la meitat superior de la pantalla hi ha la *subfinestra de la font*. Aquest funciona com un gestor de fitxers. Podeu escollir els fitxers comuns des de volums de dades muntats o pistes d'àudio des de discs d'àudio inserits. Els noms de les pistes d'àudio es llegeixen automàticament a partir de dades CD-Text, si el vostre dispositiu de CD suporta la seva lectura, o els genera utilitzant [CDDb](#). El format exacte és controlat per un botó a la subfinestra inferior. Si els noms no són correctes o, simplement, no coincideixen amb la descripció del disc, els podeu editar utilitzant el botó de la barra d'eines. Els canvis s'emmagatzemaran localment a la memòria cau i presentaran al registre «master» de [FreeDB](#).

SUGGERIMENT

Si tot el registre es realitza per al mateix artista, deixeu en blanc les entrades de la pista de l'artista, ompliu l'**Artista de l'àlbum**, deseu a CDDB i realitzeu una consulta nova.

Ara que teniu les vostres fonts a mà, simplement arrossegueu i deixeu anar els fitxers i directoris que voleu escriure a la subfinestra gran a la dreta de la part inferior -aquesta és la *subfinestra de model*-. Heus aquí un arbre dels fitxers seleccionats a l'esquerra. Hi ha d'haver alguns fitxers o directoris que no voleu cremar, aquests es poden eliminar amb facilitat del projecte simplement eliminant-los de la subfinestra a la part inferior. Seleccioneu el fitxer a eliminar (ho podeu controlar prement la tecla **Ctrl** i fent clic per a seleccionar múltiples elements) i llavors escollint **Elimina** des del menú contextual.

SUGGERIMENT


Si us cal comprimir l'àudio, creeu un projecte nou de CD d'àudio, afegiu-hi els fitxers que voleu convertir i premeu el botó **Converteix les pistes**. Això no afectarà el contingut del CD, si decidiu cremar-lo. D'aquesta manera sereu capaç d'utilitzar els fitxers comprimits en altres llocs. Assegureu-vos que els fitxers originals són sense pèrdues (*wav* o *FLAC*), en cas contrari el resultat no serà satisfactori.

La línia superior serà el títol del disc. En molts casos aquesta estarà bé, però si la voleu canviar a quelcom altre, simplement canvieu el nom utilitzant el menú contextual.

Capítol 6

Passos finals

Ara està llest per a prémer el botó **Grava**.



Mireu com a la meua captura de pantalla no hi ha present cap disc. Un cop l'inseriu, veureu una descripció del mateix en aquesta línia.

Encara hi ha una o dues decisions a prendre. Jo *recomano* que s'estableixi **Verifica les dades escrites**, després premeu la icona **Desa** a la part inferior de la pantalla, assegurant-vos que es converteix en la vostra opció per omissió. Per a les unitats més modernes és segur deixar el mode i la velocitat a **Auto**. Si és possible que vulgueu gravar una altra còpia del disc en una data posterior, seleccioneu **Crea la imatge**, aquesta us estalviarà haver de configurar la cremada de nou. Establiu el nombre de còpies que voleu cremar, i després, quan esteu satisfet, premeu **Grava**.

Capítol 7

Gravar un CD d'àudio

7.1 Iniciar un projecte de CD d'àudio

K3b suporta una gran quantitat de formats d'àudio i els pot convertir de forma automàtica.

NOTA

Algunes distribucions divideixen aquesta capacitat de K3b en un paquet a part, p. ex., a les distribucions Debian i Ubuntu cal instal·lar el paquet de `libk3b-extracodecs`, a openSUSE el nom del paquet és `k3b-codecs`. A algunes distribucions (p. ex., Mandriva) no cal instal·lar cap paquet addicional.

7.1.1 Seleccionar els fitxers

Hi ha dues maneres de seleccionar els fitxers d'àudio que voleu escriure en un cd d'àudio:

Usar K3b

En la meitat inferior de la finestra de K3b feu clic a **Projecte nou de CD d'àudio** i seleccioneu els fitxers que voleu gravar.

Alternativament navegueu per la subfinestra de carpetes cap a la ubicació dels fitxers d'àudio. Feu doble clic sobre un o arrossegueu i deixeu anar els seleccionats a la part inferior de la finestra de K3b, el qual iniciarà automàticament un **Projecte nou de CD d'àudio** amb aquests fitxers.

Usar el gestor de fitxers

Aneu a la carpeta que conté els fitxers de música al Dolphin o al Konqueror.

Escolliu els fitxers a gravar i seleccioneu **Accions** → **Crea un CD d'àudio amb el K3b** des del menú contextual.

7.1.2 Editar la informació del títol

Podeu donar els títols de les pistes o importar-los des de CDDb (un servei en línia per als noms de les pistes). Per a fer-ho, feu doble clic sobre la pista (la meitat inferior de la finestra).

7.1.3 Gravar el CD

Inseriu un disc CD-R o CD-RW en blanc en la vostra gravadora de CD i feu clic a **Grava**. Al proper diàleg marqueu si us agraden les opcions preestablertes i quan feu clic a **Grava**. Es gravarà el CD.

Capítol 8

Crèdits i llicència

Copyright de la documentació veure la [pàgina històrica de «K3b»](#) d'UserBase.

Traductor de la documentació: Antoni Bella antonibella5@yahoo.com

Aquesta documentació està llicenciada d'acord amb les clàusules de la [Llicència de Documentació Lliure de GNU](#).