

Adreces d'interès

Xavier Vello
Traductor: Antoni Bella



Adreces d'interès

Índex

1	Pàgina d'inici de les adreces d'interès	4
1.1	Arranjament general	4
1.2	Adreces d'interès	4
1.3	Memòria cau dels mapes de píxels	4

1 Pàgina d'inici de les adreces d'interès

Aquest mòdul us permetrà configurar la pàgina d'inici de les adreces d'interès.

Per a veure la pàgina d'inici de les adreces d'interès introduïu **bookmarks:/** a la barra de localització.

La configuració en aquest mòdul també és accessible introduint **bookmarks:/config** a la barra de localització.

1.1 Arranjament general

Nombre de columnes a mostrar

Les carpetes es distribueixen automàticament en diverses columnes. El nombre òptim de columnes depèn de l'amplada de la finestra del Konqueror i del nombre d'adreces d'interès que tingueu.

Mostra els fons de les carpetes

Desactivar-ho en sistemes lents per a desactivar les imatges de fons.

1.2 Adreces d'interès

Mostra les adreces d'interès sense carpeta

Si aquesta opció no està seleccionada, les adreces d'interès a l'arrel de la jerarquia (no en una carpeta) no seran mostrades. Si se selecciona, llavors es reuniran en una carpeta «arrel».

Arbre pla de les adreces d'interès

Les subcarpetes es mostren per omissió dins dels seus pares. Si activeu aquesta opció, les subcarpetes es mostraran per si mateixes. Sembla menys agradable, però pot ajudar-vos si teniu una carpeta molt gran que voleu mostrar en dues columnes.

Mostra els llocs del sistema

Mostra un quadre amb llocs comuns (Inici, Xarxa...). És útil si utilitzeu el Konqueror com a gestor de fitxers.

1.3 Memòria cau dels mapes de píxels

Mida de la memòria cau del disc

Especifica la quantitat d'espai en disc a utilitzar per a emmagatzemar en memòria cau els mapes de píxels.

Neteja la memòria cau

Elimina totes les imatges a la memòria cau. Això pot ser necessari si hi ha algunes icones de web corrompudes i que no s'actualitzen automàticament.