

# **Montaje automático de dispositivos**

**Trever Fischer**

**Traducción: Rocío Gallego**

**Traductor: Cristina Yenyxe González García**



## Montaje automático de dispositivos

Montaje automático de dispositivos

## Índice

## Montaje automático de dispositivos

Este diálogo le permite configurar el montaje automático de discos y volúmenes.

Activando las características de montaje automático en este módulo no necesitará utilizar la miniaplicación del notificador de dispositivos o el panel de navegación del gestor de archivos para tener acceso a un dispositivo recientemente conectado.

En la parte superior del diálogo encontrará la configuración global, que puede ser sobre escrita para cada dispositivo individual en la lista **Sobre escritura de dispositivo**. Para un escritorio con un usuario único se recomienda activar todas las casillas de verificación de la lista de sobre escrituras.

### Activar montaje automático de medios extraíbles

Cuando está desmarcado, no se realizará el montaje automático de ningún tipo de dispositivo, independientemente de si alguno de ellos está seleccionado en la sección **Sobre escritura de dispositivo**.

### Montar automáticamente solo los medios extraíbles que anteriormente hayan sido montados de forma manual

Cuando está marcada, Plasma montará automáticamente solo los dispositivos que recuerde. Un dispositivo es 'recordado' si ha sido montado antes; por ejemplo, conectar un reproductor multimedia USB no es suficiente para «recordarlo». Si los archivos no son accedidos, Plasma no montará automáticamente el reproductor la próxima vez que lo veo. No obstante una vez hayan sido accedidos, Plasma lo recordará para automáticamente hacer los contenidos accesibles a tu sistema.

### Montar automáticamente todos los medios extraíbles durante al inicio

Si cualquier dispositivo de almacenamiento extraíble es conectado a su sistema cuando inicia sesión en su escritorio, Plasma pondrá automáticamente los contenidos a disposición de su sistema para otros programas puedan leerlos.

### Montar automáticamente todos los medios extraíbles cuando sean insertados

Cuando está activada, Plasma hará disponibles para el sistema de forma automática los contenidos de cualquier dispositivo cuando este sea conectado o insertado.

### Montaje automático

Esta lista contiene los dispositivos de almacenamiento conocidos por Plasma. Si **Durante el inicio** está marcado, el dispositivo se montará automáticamente incluso aunque **Montar automáticamente todos los medios extraíbles al inicio** esté desmarcado. Lo mismo se aplica para **Al insertar**.

Si **Activar montaje automático de medios extraíbles** está desmarcado, la sobre escritura no se aplicará y los dispositivos no se montarán automáticamente.

### Dispositivo olvidado

Pulsar este botón causa que Plasma 'olvide' que los dispositivos seleccionados existen. Esto solo es útil si **Montar automáticamente solo los medios extraíbles que anteriormente hayan sido montados de forma manual** está marcada. Una vez que un dispositivo es olvidado y que Plasma es configurado para montar automáticamente solo los dispositivos que le sean familiares, el dispositivo no será montado automáticamente.