O Manual do Kaffeine

Jürgen Kofler
Christophe Thommeret
Mauro Carvalho Chehab

O Manual do Kaffeine

Índice

1 Leitor do Kaffeine **5**
1.1 A Janela Inicial 5
1.2 Reproduzir um Ficheiro 5
1.3 A Janela de Lista de Músicas 6

2 Leitor de TV Digital **7**
2.1 Interface Gráfica de Utilizador para TV Digital 7
2.2 Gravar os Programas 10

3 'Copyright' e Licença **11**

Resumo

O Kaffeine é um Leitor Multimédia do KDE.

Capítulo 1

Leitor do Kaffeine

1.1 A Janela Inicial

Como em muitos leitores multimédia, o Kaffeine suporta uma grande variedade de formatos de vídeo e áudio, assim como reproduzir o áudio e vídeo de um DVD ou CD. Para além disso, suporta a visualização de TV Digital, caso a sua máquina tenha um dispositivo de Difusão de Vídeo Digital (DVB) ligado a ela.

Assim que o Kaffeine é iniciado, apresenta um ecrã com as funções principais no meio, sendo possível mudar para outras funções através do menu de contexto ou do menu lateral:



1.2 Reproduzir um Ficheiro

A reprodução de um ficheiro de vídeo ou áudio é tão simples como carregar no botão **Reproduzir um Ficheiro**. O mesmo irá pedir para seleccionar o ficheiro a reproduzir, iniciando a reprodução desde logo. Dado que o Kaffeine usa a LibVLC como infra-estrutura de base, suporta exactamente os mesmos formatos que o VLC. Também suporta a abertura de uma lista de ficheiros para criar e gerir as listas de reprodução.

1.3 A Janela de Lista de Músicas

O Kaffeine suporta várias listas de músicas. Escolha a activa com o selector **Lista de Reprodução**. Poderá arrastar com facilidade alguns ficheiros e pastas do selector de ficheiros e largá-los na lista de reprodução para os colocar em espera ou na janela do leitor para criar uma nova lista de reprodução. Para mudar o nome da lista, edite-a e confirme com o **Return**.



Poderá encontrar todas as funções relacionadas com listas de músicas no menu **Lista de Músicas** e no menu de contexto (ao carregar com o botão direito do rato na lista de músicas).

Capítulo 2

Leitor de TV Digital

2.1 Interface Gráfica de Utilizador para TV Digital

Embora as funcionalidades básicas sejam úteis o suficiente para alguém que deseje um leitor multimédia simples mas poderoso, a melhor capacidade no Kaffeine é usá-lo como uma interface GUI para ver e gravar TV digital.

No Kaffeine versão 2.0, o suporte de TV digital foi alargado para suportar o DVB-T2 e o ISDB-T. Dado que agora usa a 'libdvbv5', o alargamento do suporte para outras normas de TV digital será à partida simples. Da mesma forma, dado que usa a versão 5 da API de DVB do Linux®, suporta as interfaces que são capazes de implementar várias TV's em simultâneo.

A configuração da TV no Kaffeine é tão simples como carregar no menu de contexto **Televisão** e seleccionar a opção **Configurar a Televisão**. Irá aparecer uma janela que pede os parâmetros a usar:



Os menus **Dispositivo** têm a configuração por dispositivo. Normalmente a selecção do país e a cidade na lista **Origem** (ou usar uma das fontes de Sintonia Automática) é o suficiente para

as configurações sem satélite. O mesmo acontece para os dispositivos que suportam diversas normas de TV:



Depois de carregar no botão **Ok**, o próximo passo é sintonizar os canais digitais, usando no menu Televisão a opção **Canais**:



Se for suportada mais que uma norma, a lista **Origem** permitir-lhe-á seleccionar a que deseja usar na sintonia. Não se esqueça de ligar o cabo de antena do dispositivo à entrada correspondente à norma a usar. Depois, carregue em **Iniciar a Sintonia** para começar a sintonizar os canais. Assim que terminar, os canais descobertos irão aparecer do lado esquerdo. Estes canais poderão ser copiados para o lado esquerdo se carregar em **Adicionar os Filtrados**. É possível verificar os

parâmetros de sintonia para o canal do lado esquerdo se carregar no botão **Editar**. Alguns dos parâmetros são ajustáveis na janela que aparece.



Assim que os canais estejam gravados, ver TV é tão simples como carregar no botão **TV Digital** na janela principal:



O Kaffeine também lhe permite carregar no botão para colocar em pausa. Quando carregar no botão, o Kaffeine irá gravar o programa e, assim que o botão seja carregado, irá iniciar o programa no ponto em que foi colocado em pausa. Existe também um botão que lhe permite gravar rapidamente o programa no disco.

2.2 Gravar os Programas

Para além de carregar no botão de gravação , quando está aberta a vista em directo, o Kaffeine tem outras formas de gravar um programa Um método é seleccionar o programa a gravar com o menu de contexto **Televisão** e seleccionando a opção **Guia de Programação**. O mesmo irá apresentar uma lista de programas que foram identificados num programa previamente reproduzido:



Se carregar no botão **Gravar o Programa**, irá marcar o mesmo para gravação. A gravação tem de ser activada com a opção **Agenda de Gravações**, que também se localiza no menu **Televisão**:



Se carregar no botão **Novo**, também é possível definir directamente uma hora e duração para a gravação de um programa.

Capítulo 3

'Copyright' e Licença

Programa com 'copyright' 2007-2016 dos Autores do Kaffeine

Documentação com 'copyright' 2003-2005 de Jürgen Kofler kaffeine@gmx.net, Christophe Thommeret hftom@free.fr, Mauro Carvalho Chehab mchehab@infradead.org

Tradução de José Nuno Pires zepires@gmail.com

A documentação está licenciada ao abrigo da GNU Free Documentation License.

Este programa está licenciado ao abrigo da GNU General Public License.