

Arranque

Anne-Marie Mahfouf
Tradução: José Pires



Arranque

Conteúdo

1	Gestor do Arranque	4
1.1	Migração a Partir da Área de Trabalho do KDE 4	4
1.2	Visualização dos ficheiros	4
1.3	Acções	5

1 Gestor do Arranque

Este módulo é uma ferramenta de configuração para gerir os programas que arrancam em conjunto com o seu Plasma pessoal. Permite-lhe adicionar programas que sejam iniciados automaticamente durante o arranque do Plasma, assim como geri-los.

NOTA

Lembre-se que, neste módulo, todas as alterações são aplicadas imediatamente.

O programa percorre a `$HOME/.config/autostart/`, a sua pasta de `$KDEHOME/.config/plasma-workspace/env` e a `$HOME/.config/plasma-workspace/shutdown` para verificar os programas que já lá estão, para os apresentar. Permite fazer a sua gestão de forma muito simples.

NOTA

A funcionalidade de arranque automático tem um erro, sendo que, de momento, não é possível executar um programa após o arranque da sua sessão do Plasma.

NOTA

Lembre-se que pode modificar a localização da pasta `Autostart`, em **Detalhes da Conta** → **Localizações** na categoria **Aparência e Comportamento Comuns** no Configuração do Sistema e definir uma pasta diferente de `$HOME/.config/autostart`.

Por favor, leia também a [Sessão do Ambiente de Trabalho](#) e os [Serviços em Segundo Plano](#) para obter informações de configuração do comportamento no arranque da sua sessão do Plasma.

Algumas aplicações do KDE lidam com o comportamento de arranque automático por si só; isto é poderá activar ou desactivar o arranque automático de uma aplicação na janela de configuração (KAlarm) ou poderá optar por usar o **Ficheiro** → **Sair** (Konversation, Kopete); caso contrário, as aplicações irão continuar a correr na bandeja do sistema e serão reiniciadas no próximo arranque de sessão.

1.1 Migração a Partir da Área de Trabalho do KDE 4

Para migrar a partir da sua configuração pessoal do arranque da Área de Trabalho do KDE 4:

Copie os ficheiros `'.desktop'` do `$HOME/.kde/Autostart` para o `$HOME/.config/autostart`
Copie os ficheiros dos programas de pré-arranque de `$HOME/.kde/Autostart` para `$HOME/.config/plasma-workspace/env`
Copie os ficheiros de programas de encerramento de `$HOME/.kde/Autostart` para `$HOME/.config/plasma-workspace/shutdown`

1.2 Visualização dos ficheiros

A componente principal do módulo mostra os programas que são carregados quando o Plasma arranca e que são executados quando o Plasma arranca, termina ou mesmo antes do arranque do Plasma.

Nome

Não poderá corrigir esta coluna. A mesma apresenta o nome do programa que deseja iniciar com o Plasma. O nome é extraído do ficheiro `'Desktop'`, a partir do campo `'Name'` de um programa, correspondendo ao nome do ficheiro do programa.

Arranque

Comando

Esta coluna apresenta os comandos que são executados para iniciar o programa. Os comandos poderão ser modificados através do botão de **Propriedades** ou fazendo duplo-click na linha do programa. O comando é extraído a partir do ficheiro 'Desktop', usando o campo 'Exec'.

Para um programa, o comando é a localização deste, pelo que não poderá ser modificado.

Estado

Esta opção só está disponível para os programas através dos ficheiros 'Desktop'. Poderá manter um programa na pasta `Autostart` mas querer desactivar a sua execução no arranque do Plasma. A definição do programa como **Inactivo** não o fará executar no arranque.

Se desligar o estado de um programa como **Activo** define a variável 'Hidden' do ficheiro 'Desktop' como sendo verdadeira na pasta `Autostart`.

Executar Em

Os programas (ficheiros 'Desktop') só poderão ser executados no arranque. Os programas genéricos poderão ser executados no **Arranque**, **Encerramento** ou no **Pré-Arranque do KDE**. Esta coluna permite-lhe alterar quando o seu programa é executado. O arranque é quando o KDE é iniciado, o encerramento ocorre quando você sair do Plasma e o pré-arranque do KDE é antes de o Plasma iniciar.

Os programas e os ficheiros 'desktop' definidos para correr no **Arranque** são copiados ou terão ligações simbólicas em `$HOME/.config/autostart` e serão executados no arranque do Plasma.

Os programas configurados para ser executados no **Encerramento** são copiados ou terão ligações simbólicas para a pasta `$HOME/.config/plasma-workspace/shutdown`, sendo executados automaticamente quando o Plasma for encerrado, após o fim da sessão do utilizador.

Os programas configurados para executar no **Pré-Arranque do KDE** são copiados ou terão ligações simbólicas para a pasta `$HOME/.config/plasma-workspace/env` e serão executados durante o arranque do KDE (o programa `startkde` carregá-los-á para os programas aqui).

NOTA

Apenas os programas com extensão `.sh` serão lidos pelo Plasma no **Pré-Arranque do KDE e Encerramento**.

1.3 Acções

Do lado direito, terá alguns botões para mudar a forma como o Arranque é configurado. Poderá adicionar programas, removê-los ou alterar as suas propriedades.

Adicionar um Programa

Se carregar neste botão, irá mostrar a janela normal do Plasma para **Escolher uma Aplicação** e permite-lhe escolher o programa que deseja iniciar. Depois de escolher o programa, ao carregar em **OK** irá mostrar as propriedades deste programa.

Isto irá copiar o ficheiro Desktop do programa para a sua pasta `Autostart`.

Adicionar um Programa

Este botão abre uma janela que lhe pede a localização do programa que deseja adicionar. Se manter a opção **Criar como ligação simbólica** assinalada (como está por omissão), então o programa será adicionado como uma ligação simbólica. Se desligar esta opção, então o programa será copiado para a pasta local correspondente.

Remover

O botão Remover irá apagar imediatamente o ficheiro Desktop do programa ou a ligação simbólica da pasta `Autostart`.

Arranque

Propriedades

Este botão (apenas activo para os programas, isto é ficheiros 'desktop') permite-lhe modificar as propriedades do programa. Terá propriedades gerais, propriedades de permissões, uma antevisão (quando for aplicável) e propriedades relacionadas com a aplicação, no caso dos programas.

Avançado

Este botão só se aplica nos programas (isto é ficheiro 'Desktop'). Irá aparecer uma janela que lhe pergunta se deseja que o programa se inicie automaticamente apenas no Plasma (e não nos outros ambientes de trabalho que possa executar). Por omissão, o programa irá iniciar automaticamente em todos os ambientes de trabalho. Se assinalar a opção **Iniciar automaticamente apenas no KDE**, irá arrancar automaticamente o programa apenas quando iniciar o ambiente de trabalho do Plasma.

Isto configura o valor 'KDE' no campo 'OnlyShowIn' do ficheiro 'Desktop' do programa.