Gerenciamento de sessão

Jost Schenck
Natalie Clarius
Tradução: Lisiane Sztoltz



Gerenciamento de sessão

Índice

1 Sessão da área de trabalho **4**

1.1 Geral 4

1.2 Ao iniciar, abrir aplicativos que estavam abertos 4

1.3 Firmware 4

1 Sessão da área de trabalho

Neste módulo do Configurações do sistema, o usuário pode configurar o gerenciador de sessões e as opções de encerramento do Plasma.

O gerenciamento de sessão refere-se a capacidade do Plasma de salvar o estado dos aplicativos e janelas quando você desconectar-se do Plasma e restaurá-lo, quando você acessá-lo novamente.

1.1 Geral

Solicitar confirmação: Ao desligar, reiniciar e sair

Se esta configuração estiver ativada, a tela de confirmação de logout será exibida quando você fizer logout, desligar ou reiniciar. Quando a configuração estiver desativada, seu computador fará logout, desligará, etc., imediatamente após clicar no botão correspondente.

1.2 Ao iniciar, abrir aplicativos que estavam abertos

Você pode escolher uma das três opções, dependendo do que você deseja que aconteça ao acessar o Plasma:

Na última saída

Se esta opção estiver marcada, o Plasma salvará o estado atual da sua sessão quando você sair. O Plasma restaurará sua sessão no próximo login, assim você pode continuar a trabalhar com a sua área de trabalho, exatamente como você a deixou.

Quando a sessão foi salva manualmente

Ao invés de restaurar o Plasma para o estado que ele estava quando você logou-se pela última vez, ele será restaurado para um estado específico, que você salvou manualmente.

Um botão **Salvar sessão** aparecerá no menu **Lançador de aplicativos** e na pesquisa do Plasma. Quando você clicar nele, o Plasma lembrará os aplicativos que estão abertos e os restaurará no próximo login. Clique novamente para substituir o conjunto de aplicativos lembrados.

Iniciar com a sessão vazia

Se você escolher esta opção, o Plasma nunca restaurará as sessões que foram salvas.

Finalmente, você pode inserir uma lista separada por dois pontos (`:`) ou vírgula (`,`) dos aplicativos que você deseja que sejam excluídos das sessões, e que não serão iniciados ao restaurar a sessão. Por exemplo **`xterm:konsole`** ou **`xterm,konsole`**.

1.3 Firmware

Após a próxima reinicialização: Entrar na tela de configuração UEFI

Se esta opção estiver habilitada, na próxima vez que você reiniciar seu computador, ele entrará no modo de configuração de firmware (BIOS/UEFI). Isso pode ser mais fácil do que tentar entrar na configuração do firmware pressionando rapidamente teclas especiais durante a inicialização.