

Fontes

Mike McBride
Anne-Marie Mahfouf
Tradução: Lisiane Sztoltz



Fontes

Conteúdo

1	Fontes	4
1.1	Texto com 'anti-aliasing'	5
1.2	PPP das Fontes	6

1 Fontes

Este módulo foi projetado para permitir a você selecionar facilmente diferentes fontes para diferentes componentes do KDE.

The image shows a window titled 'Fontes' (Fonts) with several configuration options. Each option consists of a label, a text box with the current font name and size, and a button labeled 'Escolher...' (Choose...). The options are: 'Geral:' (Oxygen-Sans 10), 'Largura fixa:' (Oxygen Mono 9), 'Pequena:' (Oxygen-Sans 8), 'Barra de ferramentas:' (Oxygen-Sans 9), 'Menu:' (Oxygen-Sans 10), and 'Título da janela:' (Oxygen-Sans 10). Below these is a button 'Ajustar todas as fontes...' (Adjust all fonts...). At the bottom, there is a checkbox 'Usar anti-aliasing:' (Use anti-aliasing:) which is checked, with a dropdown menu showing 'Habilitado' (Enabled) and a 'Configurar...' (Configure...) button. Next to it is another checkbox 'Forçar PPP das fontes:' (Force font pitch) which is unchecked, with a dropdown menu showing '96'.

O painel consiste de diferentes grupos de fontes, que fornecem muita flexibilidade de configuração:

- **Geral:** Usado em todos os lugares onde os outros grupos de fontes não são aplicados
- **Largura Fixa:** Em qualquer lugar onde uma fonte não-proporcional é especificada
- **Pequeno:** Quando são usadas fontes pequenas
- **Barra de ferramentas:** Fonte usada em barra de ferramentas de aplicativos do KDE.
- **Menu:** Fonte usada em menus de aplicativos do KDE
- **Título da janela:** Fonte usada no título da janela
- **Barra de tarefas:** Fonte usada pelos miniaplicativos da barra de tarefas do painel
- **Área de trabalho:** Fonte usada em na área de trabalho para nomear os ícones.

Cada fonte possui o seu botão **Escolher...** correspondente. Ao clicar neste botão, surge uma caixa de diálogo. Você pode usar esta caixa para escolher uma nova fonte, um estilo de fonte e tamanho. Após escolher, pressione **OK**.

Marque a opção **Mostrar apenas fontes monoespaçadas** para filtrar todas as fontes não monoespaçadas da lista.

Será mostrado um exemplo do tipo de fonte escolhido no espaço entre o nome do grupo de tipos de fonte e o botão **Escolher...**


Quando estiver pronto, simplesmente clique em **OK** e todos os componentes necessários ao KDE serão reiniciados; assim, suas mudanças surtirão efeito imediatamente.

O botão **Ajustar Todas as Fontes...** permite a você ajustar rapidamente uma propriedade ou um conjunto de propriedades de todas as fontes selecionadas acima. Um diálogo de seleção de fontes

Fontes

surgirá, e você verá as caixas de verificação que permitem modificar as **Fontes**, **Estilo de fontes** ou o **Tamanho**, independente um dos outros. Você pode escolher entre uma, duas ou três de quaisquer uma das opções, e elas serão aplicadas para todos os grupos de fontes.

Marque a opção **Mostrar apenas fontes monoespaçadas** para filtrar todas as fontes não monoespaçadas da lista.



Por exemplo, se você selecionou vários tipos diferentes de fontes, e viu que todas elas possuem um tamanho muito grande (frequentemente ocorre quando você mudou a resolução da tela, por exemplo), você pode aplicar um novo tamanho para todas as fontes, sem afetar o estilo e o tipo da fonte, já personalizados.

1.1 Texto com 'anti-aliasing'

Para usar a configuração de anti-aliasing, basta marcar a opção **Habilitado** e selecionar as configurações personalizadas.

Marcar a caixa de verificação **Excluir faixa do anti-aliasing** irá permitir a você especificar qual intervalo de fontes *não* usará anti-aliasing. Este intervalo é especificado pelas duas caixas de verificação abaixo.

Você poderá também escolher o método usado para criar um visual suavizado nas suas fontes e com que potência será aplicado alterando a [Renderização de subpixel](#): e o [hinting da fonte](#). Também é possível **Forçar DPI da fonte** para a [renderização da tela](#). Se não conhecer os métodos individuais, você deverá deixar esta opção inalterada.

NOTA

A capacidade de usar ícones e fontes com Anti-Aliasing requer que você possua suporte no servidor de exibição e na Qt™, além de possuir as fontes apropriadas instaladas e esteja usando as capacidades integradas do servidor de exibição. Se você ainda tiver problemas, entre em contato com a lista de discussão apropriada do KDE.

1.2 PPP das Fontes

Forçar o PPP das fontes: propõe um número de PPP (pontos por polegada) ou DPI (sigla em inglês) diferente do existente no seu sistema que é usado por padrão quando esta opção está como **Desativado**. Você poderá verificar o número de PPP que o seu servidor X tem configurado, executando o comando `xdpinfo | grep resolution` num terminal, mudando depois o PPP na lista. Ele será aplicado apenas para os aplicativos executados após esta configuração.